

PLV

Paletten- und Leergutverwaltung

Version 3.8.B (2022)

Benutzerhandbuch



Inhalt:

1 Allgemeines	4
1.1 Wozu Lademittel- oder Leergut-Verwaltung?	4
1.2 Überblick über das Programm „PLV“	5
1.3 Kurzbeschreibung der Installation	9
1.4 Allgemeine Bedienungshinweise zur Benutzeroberfläche	10
2 Der Einstieg in „PLV“	17
2.1 Schnelleinstieg	17
2.2 Buchungslogik planen und „PLV“ anpassen	18
3 Konten buchen	20
3.1 Lieferungen (Palettenbuchungen) erfassen / prüfen / bearbeiten	20
4 Konten auswerten	28
4.1 Lieferanten/Kunden-Konten auswerten	28
4.2 Ladeort-Konten auswerten	35
4.3 Unternehmen-Konten auswerten	36
4.4 Lieferbelege auswerten	37
4.5 Tagessendungen auswerten	39
4.6 Behälternummern verfolgen	41
5 Konten abstimmen	42
5.1 Konten abstimmen	42
6 Rechnungen schreiben	45
6.1 Ausgleichsrechnung an Lieferant/Kunde erfassen	45
6.2 Ausgleichsgutschrift für Lieferant/Kunde erfassen	46
6.3 Verkauf an Lieferant/Kunde erfassen	47
6.4 Ausgleichsrechnung an Unternehmen erfassen	48
6.5 Ausgleichsgutschrift für Unternehmen erfassen	49
6.6 Rechnungen / Gutschriften an Lieferanten/Kunden auswerten	50
6.7 Rechnungen / Gutschriften an Unternehmen auswerten	51
7 Miete für Paletten oder Stellplätze berechnen	52
7.1 Mietrechnung an Lieferant/Kunde erfassen	52
7.2 Tagesbestände auswerten	54
7.3 Mietrechnung generieren	56
8 Verschiedenes	57
8.1 Frachtkosten erfassen	57
8.2 Frachtkosten auswerten	58
8.3 Tourenplanung	59
8.4 Bilanzerstellung	60
9 Stammdaten pflegen	61
9.1 Lieferanten/Kunden-Konten	61
9.2 Ladeort-Konten	65
9.3 Unternehmen-Konten	66
9.4 Kontengruppen	67
9.5 Artikel (Ladehilfsmittelarten / Palettentypen / Dienstleistungen)	68
9.6 Artikelgruppen	71
9.7 Abstimmstatus	72
9.8 Abstimmturnus	73
9.9 Feiertage	74

9.10 Firmen (Mandanten)	75
9.11 Lager	76
9.12 Lagerplätze	77
9.13 Mengeneinheiten	78
9.14 Spediteure (Abholer in der Tourenplanung)	79
9.15 Steuersätze	80
9.16 Zahlungsbedingungen	81
9.17 Texte	82
10 Daten exportieren und importieren	83
10.1 Konten exportieren	83
10.2 Konten importieren	84
10.3 Belege exportieren	85
10.4 Belege importieren	87
11 Verwaltung	91
11.1 E-Mails	91
11.2 Parameter-Pflege	93
11.3 Vorgänge für Lieferungserfassung	120
11.4 Vorgänge / Belegarten für Web-Modul	121
11.5 Web-Modul-Druckaufträge	122
11.6 Benutzerverwaltung	123
11.7 Logbuch einsehen	125
11.8 Nummernkreise verwalten	126
11.9 Datenquelle (Datenbank) zuordnen	127
11.10 Datenbank importieren (Datenbank-Migration)	130
11.11 Daten zusammenfassen (Konsolidieren)	131
11.12 Daten löschen	132
11.13 Programmänderungen einsehen	133
11.14 Lizenzcode eingeben	134
12 Hilfe und Zusatzinformationen	135
12.1 Benutzerhandbuch	135
12.2 Access-Hilfe	135
12.3 Anwendungs-Info	135
12.4 Access-Info	136
13. Programminstallation	137
14. Lizenzvertrag	143

1 Allgemeines

1.1 Wozu Lademittel- oder Leergut-Verwaltung?

Lademittel sind ein wertvolles Gut, das oft unterschätzt wird. Im Wirtschaftskreislauf richten sich die Blicke in erster Linie auf die Ware. Das darunter oder darum befindliche Lade- oder Transporthilfsmittel wird häufig noch wenig beachtet. Dabei addieren sich die Werte des Leergutes schnell zu erheblichen Summen.

In der Regel wird zwischen den Handelspartnern und Spediteuren vereinbart, dass Standard-Paletten, die mit dem Wareneingang geliefert werden, sofort oder später durch Rückgabe leerer (Tausch-) Paletten ersetzt werden. Wird über dieses „Schuldverhältnis“ nicht genau Buch geführt und jede Buchung durch einen Beleg nachgewiesen, kann es schnell zu unliebsamen Überraschungen durch Nachforderungen kommen.

Umso wichtiger ist es, den Überblick zu behalten. Das gilt auch für die vielen Verwender von Spezial-Paletten und -Behältern, die teilweise noch viel hochwertiger sind als Europaletten. Wenn die Zahl der „Palettenscheine“ steigt, ist eine manuelle Kontenführung mit Listen nicht mehr praktikabel. Ab einer gewissen Anzahl von Konten verliert man auch mit Excel-Tabellen den Überblick. Dann wird der Einsatz einer speziell für diesen Zweck entwickelten datenbankbasierten Software notwendig. Eine der marktführenden Lösungen in diesem Bereich ist das Programm „PLV“, das 2003 auf den Markt kam, ständig weiterentwickelt wird und inzwischen in über 200 Betrieben aus den Bereichen Produktion, Handel und Transport in der D-A-CH-Region eingesetzt wird.



1.2 Überblick über das Programm „PLV“

PLV ist eine Windows-Standardsoftware zur effektiven Kontrolle von gelieferten und erhaltenen Lademitteln sowie Leergut jeder Art. Forderungen und Verbindlichkeiten für Paletten, Behälter, Leergut etc. werden protokolliert und ausgewertet. Offene Forderungen können abgestimmt, gemahnt und fakturiert werden.

Für jeden Lieferanten, Kunden oder Spediteur legen Sie ein Palettenkonto an und erfassen die Palettenbuchungen für beliebige Leergut-Artikel (EURO-Paletten, Gitterboxen, Kuststoffbehälter, Container etc.). Die Erfassung erfolgt in Form von Belegen oder durch Import aus Ihrer Auftragsverwaltung. Die Daten werden in einer Datenbank gespeichert. Im Gegensatz zu Lösungen mit Excel ist Ihre Palettenbuchhaltung damit revisionssicher und entspricht den Anforderungen an die ordnungsgemäße Buchführung.

Durch flexible Auswertungsmöglichkeiten haben Sie jederzeit den Überblick über Ihre Paletten-Forderungen und -Verbindlichkeiten. Für Ihre Geschäftspartner erstellen Sie mit einem Mausklick übersichtliche Kontoauszüge als Basis für die Abstimmung der offenen Salden. Diese Kontoauszüge können Sie automatisch per Email versenden und so für klare Verhältnisse sorgen. Teure Überraschungen bleiben Ihnen und Ihren Kunden zukünftig erspart.

Durch die systematische Nachverfolgung der Palettensalden bezüglich Geschäftspartnern, Lagerorten oder Fahrzeugen reduzieren Sie Palettenverluste und sparen Kosten

PLV - Die Software für Ihre Lademittelverwaltung



passgenau

- ✓ Für die Anforderungen der Lademittelverwaltung entwickelt, 100fach bewährt
- ✓ Anpassbare Bedieneroberfläche und Funktionalität
- ✓ Offene Datenbankstruktur und Schnittstellen



vielseitig


- ✓ Beliebige Konten- und Artikel-Definitionen
- ✓ Flexible Auswertungen
- ✓ Mehrsprachige Kontoauszüge - automatischer Versand per EMail



effizient

- ✓ Einfache Installation, geringer Projektaufwand
- ✓ Vollständige Transparenz Ihrer Leergutkonten
- ✓ Mehr Kontrolle - weniger Palettenschwund

Durch den datenbankbasierten, modularen Aufbau kann das funktionsstarke Windows-Modul bei Bedarf um ein Web-Modul zur Datenerfassung und -auswertung im Webbrowser ergänzt werden:



Vorteile von PLV

- Vollständige **Transparenz** über alle Lademittelkonten (Forderungen und Verbindlichkeiten)
- **Lückenloser Nachweis** aller Lademittelbewegungen in Belegform
- **Zeitgewinn** durch einfache Erfassung, Datenimport und Auswertung oder Mahnung per Brief oder Serien-E-Mail "auf Knopfdruck"
- **Kostenreduzierung** durch Eindämmung von Palettenverlusten und beweißkräftige Darstellung der Forderungen gegenüber Handelspartnern
- **Datensicherheit** durch Nutzung einer leistungsfähigen Datenbanktechnologie (wahlweise Microsoft Access oder Microsoft SQL Server)
- **Flexibilität** durch eine Software, deren Struktur und Oberfläche von Ihnen selbst weitgehend an Ihre Bedürfnisse angepasst werden kann. Sie benennen die Eingabefelder entsprechend Ihren Gewohnheiten. Optional Nutzung eines flexiblen, mehrsprachigen Web-Modules zur Erfassung und Auswertung von Buchungen via Intranet oder Internet.
- **Zukunftssicherheit** durch eine Software, die vom Hersteller ständig weiterentwickelt wird, und die bei Bedarf kostengünstig auch um individuelle Funktionen oder Schnittstellen ergänzt werden kann.

Funktionen von PLV

- Differenzierte **Auswertung** der Konten für beliebige Zeiträume; Erstellung von detaillierten Listen und Salden-Übersichten; Versandfertige **Kontoauszüge**; **Mehrsprachige** Kontoauszüge; Direkter Versand der Kontoauszüge per individualisierter Serien-E-Mail; bei Bedarf **Datenübergabe** an Excel.
- **Abstimmung** (und damit Fixierung des Saldos) von Konten zu jedem beliebigen Zeitpunkt.
- Auswertung des Anteils gelieferter **nicht tauschfähiger** (beschädigter) Lademittel

- Revisionssichere Erfassung von **Lieferungen** (Palettenscheinen) in **Belegform** mit Zuordnung von Konten und Gegenkonten.
Je Beleg sind beliebig viele Positionen (Artikel/Lademitteltypen) möglich.
Belastung und Entlastung (Rücknahme) erfolgen auf einem Beleg.
Liefervorgänge mit Quelle und Ziel (Streckengeschäft) können einfach erfasst werden.
- Optional Erfassung und/oder Auswertung von Buchungen in einem **Web-Modul**.
Dieses wird über den Webbrowser bedient und kann z.B. Mitarbeitern im Wareneingangsbereich, aber auch Kunden und Lieferanten zur Verfügung gestellt werden.
- Bei Bedarf Erfassung und Verfolgung einzelner **Behälter-/Palettennummern**
- Bei Bedarf Zuordnung von **Lagerplätzen**
- Definition beliebiger **Palettentypen, Lademittelarten, Behälter** und anderer **Artikel**.
- Definition von **Artikelgruppen** zur gezielten Auswertung
- Definition von **Artikel-Sets** (Stücklisten)
- Führen von **Konten** für Kunden, Lieferanten, Unternehmen, Lager etc.
- Definition und Auswertung von **Kontengruppen**
- Konten-bezogene Verwaltung von **Preisen** für Verkauf und Vermietung.
- Verwaltung und Auswertung von **Fahrzeugen**.
- Auswertung von Palettenschwund auf **Fahrzeug-Ebene**
- Erstellung von **Rechnungen** für fällige Forderungen
- Erstellung von **Mietrechnungen** für Lademittel / Leergut / Behälter oder für Lagerstellplätze
- Erstellung von **Rechnungen** für beliebige Artikel und Dienstleistungen
- Erstellung von **Gutschriften** für bestehende Verbindlichkeiten
- Schnittstellen zum **Datenaustausch**. Import von Buchungen aus LVS- oder ERP-Systemen

Weitere Funktionen des optionalen Web-Moduls

- Lauffähig als Webanwendung in **jedem Web-Browser** auf einem beliebigen Internet-fähigen Gerät (PC, MDE, Scanner), das via Intranet oder Internet auf Ihren Server zugreifen kann. Sie können die Anwendung eigenen Mitarbeitern an beliebigen Orten Ihres Unternehmens oder auch externen Geschäftspartnern freigeben.
- Erfassung von Buchungen in frei definierbaren **Erfassungsmasken**
- Automatischer **Ausdruck** erfaßter Palettenscheinen am zugeordneten Drucker
- Auswertung von **Lademittelkonten**, Download von Kontoauszügen / Buchungen
- Option zum **Einspruch** gegen einzelne Buchungen für den Geschäftspartner
- **Verfolgung** einzelner Paletten-/Behälternummern

Technische Merkmale von PLV

- Möglichkeit zur flexiblen **Anpassung der Programmoberfläche** an die individuellen Erfordernisse der Branche und des Betriebes. Freie Benennung aller wichtigen Felder.
Nicht benötigte Felder können ausgeblendet werden.
- **Systemvoraussetzung:** PLV wurde vollständig in Office 2010 32 Bit entwickelt und kann in jeder Umgebung ausgeführt werden, die für Office 2010 32 Bit geeignet ist. Microsoft Office 2010 32 Bit läuft auf diesen Betriebssystemen (wahlweise 32 Bit oder 64 Bit): Windows 7, Windows 10, Windows Server 2008 oder höher.
- Einfache und flexible **Access-Datenbank**.
- Alternative Nutzung von **Microsoft SQL-Server** (mindestens SQL Server 2008 R2) als sichere und performante Datenbank. (PLV-Firmenlizenz erforderlich.) Wir empfehlen z.B. den kostenlosen Microsoft SQL Server Express 2008 R2. Für die Nutzung des Web-Moduls ist ein SQL Server zwingend erforderlich. Daraus ergeben sich folgende Betriebs-Varianten:

PLV Windows- Programm Einzelplatzlizenz	PLV Windows- Programm Firmenlizenz	PLV Windows- Programm Firmenlizenz	PLV Windows- Programm Firmenlizenz und Web-Modul
Access-Datenbank	Access-Datenbank	SQL-Server- Datenbank	SQL-Server- Datenbank und Internet-Server (IIS)
Empfohlen für max. 3 Arbeitsplätze. Je Arbeitsplatz ist ein Lizenzdongle erforderlich. Nicht für Citrix-Umgebung geeignet.	Empfohlen für max. 3 Arbeitsplätze. Lizenzcode ist erforderlich. Für Citrix geeignet.	Geeignet für beliebig viele Arbeitsplätze. Lizenzcode ist erforderlich. Für Citrix geeignet.	Geeignet für beliebig viele Arbeitsplätze. Lizenzcode ist erforderlich. Für Citrix geeignet.

- Optionales Web-Modul auf Basis von **Microsoft IIS** und **ASP.NET**
- **Netzwerkfähig** / mehrbenutzerfähig in allen Versionen/Lizenzarten
- **Terminalserver / Citrix** – fähig (Firmenlizenz erforderlich)
- **Mandantenfähig** durch Verwendung mehrerer Datenbanken oder durch Trennung der Buchungsdaten nach Firmen (Firmenlizenz erforderlich) mit gemeinsamen Stammdaten.
- **Such-, Sortier- und Filter-Möglichkeiten** bei der Erfassung und Auswertung
- **Listen-Ausgabe** wahlweise auf Bildschirm, Drucker oder in PDF-Datei
- Flexible Datenübergabe an **WORD** oder **EXCEL**
- Regelmäßiger Programm-**Update-Service** per Internet. (Supportvertrag erforderlich.)
- Möglichkeit **individueller Erweiterungen** durch das Softwarehaus

1.3 Kurzbeschreibung der Installation

Die Installation von PLV auf Ihrem Computer erfolgt weitgehend automatisch, wenn Sie über eine Installations-CD verfügen, mit der ein einzelner Arbeitsplatz installiert werden kann. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm und führen Sie die Installationsprozedur vollständig durch.

Wenn Sie eine Test- oder Vollversion von der Produkt-Website einzeln heruntergeladen haben, benötigen Sie zusätzlich zu den im Download enthaltenen Dateien das Programm Microsoft Access ab Version Access 2010. Wir empfehlen die „Access 2010 Runtime“, die kostenlos bei Microsoft heruntergeladen werden kann. Sie können die Access-Versionen 2010, 2013, 2016 oder 2019 verwenden.

Installieren Sie zunächst Access auf Ihrem Rechner. Entpacken Sie dann das PLV-Zip-Archiv nach dem Download in einen beliebigen, leeren Ordner. Durch einen Doppelklick auf die Datei „PLV_PROGRAMM_Testversion.accde“ bzw. „PLV_PROGRAMM.accde“ starten Sie anschließend das Programm.


Sie benötigen für die Installation ggf. Administrator-Rechte auf Ihrem PC.

Weitere Details über den Installationsvorgang, die Einrichtung der Vollversion und den Netzbetrieb finden Sie in **Kapitel „Programminstallation“**.

Bei der Installation wird PLV immer zunächst als **Demoversion** eingerichtet. Erst durch Einstecken eines Lizenzdongles in die USB-Schnittstelle Ihres PC oder durch Eingabe eines Lizenzcodes wird aus dem Programm eine **Vollversion**.

1.4 Allgemeine Bedienungshinweise zur Benutzeroberfläche

Nach dem Start von PLV sehen Sie die „**Startseite**“. Im oberen Bereich befindet sich das Menüband („**Ribbon**“), in dem Sie sämtliche Funktionen von PLV entsprechend der Gliederung dieses Handbuches in verschiedenen thematischen Registern (Tabs) aufrufen können:



Nach Auswahl einer Funktion durch Anklicken wird das zugehörige Formular in Form einer neuen Registerkarte angezeigt. Über das Menüband können Sie jederzeit weitere Funktionen aufrufen bzw. Formulare öffnen. Über die Registerkarten können Sie zwischen geöffneten Formularen wechseln.

Im unteren Teil der Startseite wird ein „**Dashboard**“ mit einigen aktuellen Informationen angezeigt. Wahlweise sehen Sie hier

- „alle Lieferungen“, die von allen Benutzern erfasst wurden
- „meine Lieferungen“, die nur von Ihnen erfasst wurden
- die aktuellen Kunden-Salden
- die aktuellen Unternehmens-Salden

Die Aktualisierung der angezeigten Daten erfolgt bei Bedarf mit Klick auf den Button „**aktualisieren**“. Bei Doppelklick auf eine Belegnummer der Lieferungen-Auflistung verzweigt

das Programm direkt in die Anzeige/Bearbeitung dieses Beleges (Formular „Lieferungen erfassen“).

Alle Fenster / Formulare in PLV folgen einem einheitlichen **Grundaufbau**, der ggf. durch Sonderfunktionen erweitert wird. Beispiel:

The screenshot displays the PLV-Mustermann KG software interface. The main window is titled 'PLV-Mustermann KG' and features a menu bar with options like 'Datei', 'Verarbeitung', 'Auswertungen', 'Stammdaten', 'Verwaltung', 'System', 'Hilfe', and 'Bearbeiten'. The 'Bearbeiten' menu is highlighted, showing various functions such as 'Einfügen', 'Kopieren', 'Ausschneiden', 'Format übertragen', 'Filtern', 'Sortieren', 'Drucken', 'Suchen', 'Speichern', 'Löschen', 'Rechtschreibung', and 'Suchen'. The main form area is titled 'Lief./Kunde-Konten' and contains fields for customer data. The 'Kontogruppen' window is open on the right, showing a list of customer groups.

- Ein spezielles **Bearbeiten-Menü** (Register „Bearbeiten“) steht im Kopf des Formulars zur Verfügung. Dieses ist in allen Stammdaten-Programmen gleich und bietet ein Maximum an Standardfunktionen (Einfügen, Speichern, Löschen, Suchen, Sortieren, Filtern, Tabellenartige Darstellung, Ausdruck, Übergabe an WORD oder EXCEL etc).
- Einige **Buttons** (Schaltflächen) sind standardmäßig im Formular vorhanden, die durch Anklicken oder durch eine „Alt“-Tastenkombination ausgelöst werden können:

	neuer Datensatz, Cursor steht danach im ersten Eingabefeld	Alt-n
	Datensatz speichern	Alt-p
	Liste drucken	Alt-r
	Fenster verlassen (schließen), zurück zum Hauptmenü	Alt-v

Drucken:

Nach Anklicken des „Drucken“-Buttons erscheint ein Fenster für die Druckerauswahl. Dabei wird stets der zuletzt (vom aktiven Benutzer) verwendete Drucker vorgeschlagen:

(Durch nachträgliche Wieder-Auswahl des Eintrages „[Windows-Standarddrucker]“ wird die Zuordnung eines speziellen Druckers zu der jeweiligen Liste aufgehoben.)


Bei Klick auf den Button „als PDF-Datei per E-Mail versenden“ öffnet sich ein E-Mail-Versenden-Fenster, in dem eine Mailadresse und ein Text gewählt oder erfasst werden können (eigene, in PLV integrierte E-Mail-Verwaltung, siehe Kapitel „E-Mails“).

- Wird der Mauszeiger in einem Formular über einen Button bewegt, so erscheint ein kurzer **Erläuterungstext** zur Funktion des jeweiligen Buttons.
- Rechts oben im Formular über den Buttons werden Datum, Uhrzeit und Benutzer der letzten Änderung des angezeigten Datensatzes in dunkelroter Schrift eingeblendet (**Timestamp**). Damit kann für jeden Datensatz nachvollzogen, wann er zuletzt von wem geändert wurde.
- Häufig für gezielte Eingaben benötigte Eingabefelder werden mit **Alt-Tastenkombinationen** verknüpft, um sie schnell anspringen zu können. Der entsprechende Buchstabe im Feldbezeichner ist dann unterstrichen. (Z.B.: Sprung zum Feld „Konto suchen“ mit Alt-Taste und Taste „u“.)
- Beim Öffnen eines Stammdaten-Formulars wird stets der **erste vorhandene Datensatz** angezeigt. Um einen neuen Datensatz anzulegen, klicken Sie auf den Button „neuer Datensatz“ oder geben Sie Alt-n ein. Anderfalls überschreiben Sie den angezeigten, schon vorhandenen Datensatz! Um einen vorhandenen Datensatz zu suchen und anzuzeigen, nutzen Sie das grüne „suchen“-Feld.
- Alle Eingaben werden **gespeichert**, sobald entweder
 1. Der Button "speichern" angeklickt wird (falls verfügbar) oder
 2. der Datensatz gewechselt wird oder
 3. das Fenster verlassen / geschlossen wird oder
 4. die Tastenkombination „Umschalttaste + Enter“ betätigt wird.

Mit der Taste ESCAPE kann eine Eingabe bei Bedarf **vor** dem Speichern verworfen / abgebrochen werden.

- Unten auf jedem Formular werden die **Navigationsschaltflächen** zum Blättern in den Datensätzen angezeigt:

Navigationsschaltflächen




Gebrauchliche Tastenkombinationen

<u>Funktion</u>	<u>Tastenkombination</u>
Öffnen eines Kombinationsfelds (Auswahlfeld mit Pfeil)	F4 oder ALT+NACH-UNTEN
Öffnen des Dialogfelds „ Suchen “, um einen Datensatz über einen beliebigen Feldinhalt zu suchen	STRG+F
Öffnen des Dialogfelds „Suchen und Ersetzen “	STRG+H
Wechseln zwischen Bearbeitungsmodus (Einfügemarke wird angezeigt) und Navigationsmodus (Den Cursor innerhalb eines Eingabefeldes platzieren, um dessen Inhalt zu ändern.)	F2
Öffnen des Dialogfelds Zoom zum einfacheren Eingeben von längerem Text in kleine Eingabefelder	UMSCHALT+F2
Beenden des Programms	ALT+F4
Bewegen zum nächsten Feld	TAB
Bewegen zum vorherigen Feld	UMSCHALT+TAB

Standard-Menüfunktionen



Umschalten der Darstellungsformen: Drop-Down-Feld „Ansicht“ im Bearbeiten-Register:



Mit diesem in fast jedem Formular verfügbaren Menüpunkt kann umgeschaltet werden zwischen der „normalen“ Ansicht (**Formularansicht**) mit jeweils einem einzelnen sichtbaren Datensatz und einer Darstellung in Tabellenform (**Datenblattansicht**) mit mehreren Datensätzen, z.B.:

Formularansicht


Datenblattansicht



In der **Datenblattansicht** stehen die gleichen Bearbeitungs-Möglichkeiten der Daten wie in der Formularansicht zur Verfügung. Sie können über „Format“ und „Spalten einblenden“ beliebige **Spalten ein- oder ausblenden**. Damit kann eine individuelle Tabellendarstellung definiert werden. Diese Tabelle können Sie anschließend mit dem Button „Seitenansicht“ (oben links in der Schnellstartleiste):




als Druckliste anschauen und **drucken** oder z.B. über „Externe Daten“ – „Exportieren“ – „Excel“ direkt in Ihre **Tabellenkalkulation** exportieren:



Filtern und Sortieren von Datensätzen

In allen Formularen besteht die Möglichkeit, die Grundmenge der dargestellten Datensätze durch Filterung gezielt einzuschränken (Gruppe „Sortieren und Filtern“ im Bearbeiten-Register):



Diese Filter haben ggf. auch Auswirkung auf die zu dem Formular gehörigen Listen.

Mit dem Punkt „**Spezialfilter**“ unter „Erweitert“ wird ein spezielles Fenster geöffnet, in dem komplexe Kriterien definiert werden können (Query-Generator). Mit „Filter/Sortierung anwenden“ wird dieser Filter angewendet. Dazu darf das Query-Generator-Fenster vorher nicht geschlossen werden.

Wurde ein Filter gesetzt, so erscheint der Hinweis "Gefiltert" unten in der Statuszeile des Formulars:



Ein aktiver Filter kann durch den Menübefehl „**Filter ein/aus**“ oder den Button „**Filter aufheben**“ oder Klick auf das Wort "Gefiltert" wieder entfernt werden.

Mit den Menüpunkten „**Aufsteigend**“ und „**Absteigend**“ werden die Datensätze nach dem aktuellen Feld (in dem der Cursor steht) sortiert.

In den Formularen zur Belegerfassung und Kontenpflege steht zusätzlich ein **Filter-Button** zur Verfügung, der ein Formular zur bequemen Eingabe von Filterkriterien (**Filterformular**) öffnet:



Beispiel für Filter-Formular

Filterformular

Id Auswahl deaktiviert ☐

Bezeichnung

Firma

Anrede Herr/Frau Titel...

Nachname

Vorname

Straße

PLZ, Ort

Land

Brief-Anrede

Telefon

Mobil-Telefon

Telefax

E-Mail-Adresse

Internet-Homepage

Debitorenkonto Zahlungsbed.

Steuernummer steuerpflichtig ☐

Notiz

Alt-I Alt-V

2 Der Einstieg in „PLV“

2.1 Schnelleinstieg

Die **Installation** von PLV auf Ihrem Computer erfolgt entweder

- automatisch, nachdem Sie die gelieferte CD eingelegt haben. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm und führen Sie die Installationsprozedur vollständig durch. (Sie benötigen für die Installation Administrator-Rechte auf Ihrem PC!)
- durch entpacken der ZIP-Datei, die Sie von der Webseite www.palettenverwaltung.de heruntergeladen haben. Speichern Sie alle Dateien aus der ZIP-Datei in einem beliebigen, leeren Verzeichnis, auf dem alle Benutzer Vollzugriffs-Rechte haben. Installieren Sie Access 2010 (oder eine höhere Version). Es genügt die Access-Runtime-Version, die Sie kostenlos im Internet herunterladen können. Starten Sie dann das Programm durch Doppelklick auf die Datei „PLV_PROGRAMM.accde“.

Weitere Details über den Installationsvorgang, die Einrichtung der Vollversion und den Netzbetrieb finden Sie im Kapitel „Programminstallation“.

Die Einstellungen für die Benutzeroberfläche können Sie jederzeit ändern (Menüpunkt „Verwaltung -> Parameter -> Programmoberfläche“). Dabei können Sie die Bezeichnungen für alle wichtigen Felder und die Bedienungsoberfläche insgesamt weitgehend Ihren Bedürfnissen anpassen. (Siehe Kapitel „Parameter-Pflege“!)

Die mitgelieferte Datenbank enthält bereits Stammdaten und Belege (Testdaten), die Sie verwenden können, um das Programm ausführlich zu testen. Nehmen Sie sich dazu Zeit. Der Funktionsumfang von PLV ist groß, und erschließt sich dem Anwender leichter, nachdem er einige Daten erfasst und das Ergebnis in den Auswertungen nachvollzogen hat. Beachten Sie bitte auch den Abschnitt „Buchungslogik“!

Wenn Sie sich für PLV entschieden und eine Lizenz erworben haben, können Sie mit der Funktion „Daten löschen“ alle Testdaten löschen und mit einer „leeren“ Datenbank neu anfangen. In der Regel werden Sie dann Konten anlegen und mit dem Erfassen der Anfangsbestände (Salden) beginnen. Diese geben Sie bitte als ganz normale Belege mit den entsprechenden Mengen ein. Dabei verwenden Sie ein Datum, das **vor** Ihrem „echten“ Startdatum liegt (also z.B. Buchung der Anfangs-Salden auf den 31.12.2018, wenn Sie am 01.01.2019 mit echten Buchungen beginnen wollen.)

Bereits direkt nach der Installation des Programms können Sie Belege erfassen. Wählen Sie dazu den Punkt „Verarbeitung -> Lieferungen erfassen“.

Sofort nach dem Erfassen können Sie Ihre Daten auswerten. Schauen Sie sich die Kunden-Konten im Punkt „Auswertung -> Lief.-/Kunde“ an. Beachten Sie die verschiedenen Selektionsmöglichkeiten. Sie können einfache Listen oder versandfertige Briefe drucken oder E-Mails versenden. Sie können eine Jahresübersicht mit den Monatsendsalden ansehen und drucken. Sie können Ihre Daten auch in Tabellenform am Bildschirm betrachten und direkt an Excel übergeben.

Falls Ihre Palettenforderungen von der „Gegenseite“ nicht erfüllt werden, können Sie der Sache „Druck verleihen“, indem Sie die Lademittel in Rechnung stellen.

2.2 Buchungslogik planen und „PLV“ anpassen

In der Regel arbeiten Sie in PLV mit zwei Kontoarten: Den Konten der Lieferanten und Kunden auf der einen Seite und Ihrem eigenen Unternehmenskonten (oder mehreren Konten für Abteilungen oder Niederlassungen Ihres Unternehmens). Für Sonderfälle kann ein dritter Kontotyp (Ladeort bzw. Ladestelle) ergänzt werden.

Die Erfassung von Lieferungen in „PLV“ führt zu folgenden Buchungen auf den beiden genannten Kontoarten:

Ein **Eingang** entspricht einer **Entlastung** des Kunden-/Lieferanten-Kontos. Der Saldo (Eingang minus Ausgang) des Kunden-Kontos steigt / ist positiv. Der Kunde hat geringere Verbindlichkeiten an Lademitteln. Der Kunde hat also ein höheres „Guthaben“, dass zukünftig von den anderen Teilnehmern am Lademitteltausch (z.B. Ihnen) ausgeglichen werden muss. Gleichzeitig stellt dieser Vorgang eine **Belastung** der anderen Kontoart (z.B. Ihr Unternehmen oder weitere Unternehmer) dar. Der Saldo dieses Kontos fällt / wird negativ. Die Verbindlichkeiten dieser Teilnehmer am Lademitteltausch steigen. Falls Sie selbst das Gegenkonto sind, sind dies Ihre Verbindlichkeiten gegenüber Ihren Lieferanten und Kunden.

Ein **Ausgang** entspricht dagegen einer **Belastung** des Kunden-/Lieferanten-Kontos. Der Saldo des Kunden-Kontos fällt / wird negativ. Der Kunde hat ein geringeres Guthaben bzw. ggf. höhere Verbindlichkeiten, die er ausgleichen muss. Gleichzeitig stellt dieser Vorgang eine **Entlastung** der anderen Kontoart dar. Der Saldo dieses Kontos steigt. Die Verbindlichkeiten dieses Teilnehmers am Lademitteltausch sinken bzw. es entsteht ein Guthaben.

Die Benennung der Kontoarten („Lieferant/Kunde-Konto“ und „Unternehmen-Konto“) sind frei wählbar und können von Ihnen selbst im Menüpunkt „Parameter-Pflege“ festgelegt werden!

Bedenken Sie, dass Sie mit PLV eine Art „Buchhaltungssoftware“ erhalten; den „Kontenrahmen“ müssen Sie sich selbst, entsprechend Ihren geschäftlichen Anforderungen, schaffen! Überlegen Sie, wie Sie die Konten benennen oder numerieren. Fassen Sie ggf. Konten zu Kontengruppen zusammen.

Überlegen Sie, welche **Informationen** für Ihre Geschäft wirklich notwendig sind. Halten Sie die Struktur Ihrer Daten so einfach und übersichtlich wie möglich. Blenden Sie nicht notwendige Felder in der Erfassungsmaske aus. (Menüpunkt „Parameter-Pflege“)

Entscheiden Sie, ob Sie mit einer ganz einfachen **Struktur** auskommen und nur auf die **erste Kontenart** (Kunde oder Lieferant) buchen. Das genügt, um Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber den Kunden/ Lieferanten nachzuvollziehen. Ihr eigenes Konto wird als Gegenkonto immer automatisch mit gebucht.

Benötigen Sie mehrere Gegenkonten, dann arbeiten Sie mit dem **Zwei-Konten-Prinzip** (Kunde und Unternehmen).

Wenn auch die Lager- bzw. Ladeort-Information für Sie wichtig ist, müssen Sie **drei Kontenarten** berücksichtigen. (Die dritte Kontenart kann in den Parametern eingeblendet werden.)


Ein Beleg in PLV bildet entweder eine Beladung oder eine Entladung ab. Für den gesamten Liefervorgang benötigen Sie zwei Belege. Möchten Sie mit **einem** Erfassungsvorgang eine **Lieferung vom Absender bis zum Empfänger** abbilden, so arbeiten Sie bei der Erfassung mit „**Gegenbuchungskonten**“, die automatisch zur Generierung eines zweiten Beleges führen. Für jede der drei beschriebenen Kontenarten kann bei der Erfassung ein

Gegenbuchungskonto angegeben werden, wenn das System entsprechend konfiguriert ist (Parameter-Pflege).

Beispiel: Sie lassen Ware vom Lieferanten an einen Kunden liefern. Aus rechtlichen Gründen schulden jedoch Sie die Lademittel dem Lieferanten und der Kunde schuldet diese Ihnen. Mit Hilfe der Gegenbuchungsfunktion erzeugen Sie bei einer einzigen Erfassung zwei Belege: Einen Beleg „Kunde an Sie“ und einen zweiten Beleg (mit den selben Mengen!) „Sie an Lieferant“. Dies funktioniert aber nur, wenn die Menge an Artikeln bei der Beladung und Entladung identisch ist. Anderfalls müssen Sie einen Beleg für den Beladevorgang erfassen und einen weiteren für den Entladevorgang – mit der jeweils korrekten Menge.

Web-Modul

Eine weitere Möglichkeit zur einfachen Buchungserfassung besteht durch Nutzung des optionalen **Web-Zusatzmoduls**. Damit können Sie eine eigene Webseite bereitstellen, die Sie z.B. den Mitarbeitern im Lagerbereich zur Verfügung stellen und auf der diese genau die maximal notwendigen Daten eingeben können:



PLV Palettenbuchhaltung - Lademittelverwaltung

Riedel

Erfassung
Schnellbuchung
 3 Konten
 Behältereingang
 EU und GB
 MDE Lager 12
 receipt
 Wareneingang
 Versand

Auswertung
 Kontoauszug
 Palettenverfolgung

Prüfung
 Belege prüfen

Abrechnung
 Stellplatzmiete
 Belege

Schnellbuchung

Beleg:

* Datum	* Kunde	* Lademittel	Eingang	Ausgang
08.05.2022	▼	▼		✓


No.	Datum	Kunde	Lademittel	Eingang	Ausgang
51143	11.04.2022	Krüger	EU	0	1.000
51142	11.04.2022	KUNDEGMBH	EU	100	0
51140	27.02.2022	Meier	EU	0	500
51139	27.02.2022	Krüger	EU	640	0
51138	11.02.2022	KUNDEGMBH	DP	33	118
51138	11.02.2022	KUNDEGMBH	EU	33	33
51137	11.02.2022	KUNDEGMBH	EU	33	33
51136	03.02.2022	KUNDEGMBH	EU	2	1
51134	02.02.2022	HANDELKG	EU	0	0
51133	13.01.2022	Meier	EU	50	22
51130	11.01.2022	Krüger	EU	5	0
51129	11.01.2022	HANDELKG	EU	12	2
51125	07.12.2021	Meier	EU	4	4
51120	06.12.2021	HANDELKG	EU	5.555	63
51117	20.10.2021	Meier	EU	30	20
51116	18.10.2021	Krüger	EU	0	33
51115	13.10.2021	Krüger	EU	2	0
51113	13.10.2021	HANDELKG	CON1	12	0
51110	15.06.2021	HANDELKG	EU	10	0
51102	07.05.2021	HANDELKG	EU	5	6

Weitere Informationen und einen Testzugang zum Web-Modul finden Sie unter www.palettenverwaltung.de.

3 Konten buchen

3.1 Lieferungen (Palettenbuchungen) erfassen / prüfen / bearbeiten

Register „Verarbeitung“ ➔ Menügruppe „Lieferungen“:



Hier gibt es drei Menüpunkte, die einen unterschiedlichen Einstieg in die zentrale Erfassungsmaske für Lieferungen / Buchungen darstellen:

- Lieferungen erfassen**
 Alle gespeicherten Lieferungen/Buchungen sind sichtbar. Sie können z.B. zurückblättern zu alten Belegen, die Belege tabellarisch ansehen (Ansicht – Datenblattansicht) oder gezielt suchen. Neue Lieferungen / Belege können erfasst werden. Dies ist der Standard-Menüpunkt für die Erfassung von Buchungen.
- Ungeprüfte Belege**
 Nur die gespeicherten Lieferungen, die noch nicht als „geprüft“ markiert wurden, sind sichtbar. Diese können geprüft und entsprechend markiert werden (4-Augen-Prinzip). Neue Lieferungen können erfasst werden. Das „prüfen“ von Buchungen ist eine optionale Funktion, die Sie einsetzen, falls Ihnen ein 4-Augen-Prinzip wichtig ist. Geprüfte Buchungen können danach nicht mehr geändert werden. Buchungstechnisch ist es nicht notwendig, Buchungen zu prüfen.
- Einsprüche bearbeiten**
 Nur die gespeicherten Lieferungen, die von Geschäftspartnern im Web-Modul mit „Einspruch“ markiert wurden, sind sichtbar und können bearbeitet werden. Neue Lieferungen können nicht erfasst werden. (Voraussetzung: Web-Modul)

Erfassungsmaske

Abhängig von der Konfiguration des Programms können die hier dargestellten Felder andere Namen haben oder ausgeblendet sein:

PLV-Mustermann KG

Menü: Datei, Verarbeitung, Auswertungen, Stammdaten, Verwaltung, System, Hilfe, Bearbeiten, Externe Daten, Drucken

Werkzeuge: Lieferungen erfassen, ungeprüfte Belege, Einsprüche bearbeiten, Konten abstimmen, Ausgl.rechnung an Konto Kunde, Ausgl.gutschrift an Konto Kunde, Verkauf an Konto Kunde, Mietrechnung an Konto Kunde, Ausgl.rechnung an Unternehmen, Ausgl.gutschrift an Unternehmen, Mietrechnungen generieren, Verschiedens, Import/Export, Dokumente, Archiv

Startseite: Alle gespeicherten Lieferungen

Belegnr.: 50172

Auftrag: 444

Palettenschein: 456654

Datum: 10.02.2022

Lief./Kunde: TestKG

Ladeort: keine Zuordnung

Unternehmen: Mustermann KG

Fahrzeug:

Notiz:

Buttons: Altk, Alt-z, Alt-n, Alt-p, Alt-e, Alt-r, Alt-m, Alt-v

storniert ☐

geprüft ☐

Artikel	geliefert	ntf.	Eingang	Ausgang ME	Notiz
BOX5	5	0	5	0	Stück
EU	0	0	0	12	Stück
	0	0	0	0	
Summen:	5	0	5	12	

Lief./Kunde-Saldo: -10 (09.02.2022 09:56:00 (mr)), 9 (08.05.2022 16:37:30 (mr))

Datensatz: 24 von 24, Kein Filter, Suchen

Doppelklick -> Artikel ansehen/bearbeiten; F5 -> Umbuchung

Belegkopf:

Jeder Beleg erhält vom System automatisch eine fortlaufende interne **Belegnummer**.

Als **Lieferscheinnummer** (externe Belegnummer) kann ein beliebiges Identifikationsmerkmal für den Beleg – z.B. die Nummer eines Lieferscheines oder eine Auftragsnummer – eingegeben werden. Über die Parameter-Pflege (Siehe Kapitel 11.2) kann festgelegt werden, ob bei doppelten externen Belegnummern eine Warnung ausgegeben oder ob die Eingabe doppelter Nummern sogar grundsätzlich abgelehnt werden soll. Bei Klick auf den Button neben der Lieferscheinnummer werden alle Belege mit der erfassten Nummer angezeigt:

Alle Buchungen zur externen Belegnummer

Selektion: Lieferschein 347865 Artikel [alle]


Datum	Belegnr.	Lief./Kunde	Ladeort	Unternehmen	Fahrzeug	Artikel	Eingang	Ausgang
23.09.2018	67	Grossmann	-	Mustermann KG	HH PP 777	EU	6	2
23.09.2018	50167	Grossmann	-	Mustermann KG	HH PP 777	GB	0	1

Ebenso dient das Feld **Palettenschein** (zweite externe Belegnummer) zur Eingabe eines weiteren beliebigen Identifikationsmerkmals – z.B. einer Palettenscheinnummer. Über die Parameter-Pflege kann festgelegt werden, ob bei doppelten Belegnummern eine Warnung ausgegeben oder ob die Eingabe doppelter Nummern sogar grundsätzlich abgelehnt werden soll.

Das Buchungs-**Datum** muss innerhalb des in den Parametern hinterlegten gültigen Erfassungs-Zeitraumes liegen. Andere Belege können weder erfasst noch geändert werden. Durch Anklicken des Kalendersymbols, das erscheint, sobald der Cursor sich in einem Datumsfeld befindet, können Sie einen Kalender öffnen und dort einen Termin auswählen. Über die Parameter-Pflege kann ein zusätzliches Feld für die Erfassung eines **Bewegungsdatums** eingeblendet werden, das vom Buchungsdatum unabhängig ist.

Das **Lieferant/Kunde-Konto** wird aus den gespeicherten Stammdaten ausgewählt (Kombifeld). Wenn Sie die Id eines Kontos eintippen, führt das Programm die „Autovervollständigen“-Funktion aus: Es wird kontinuierlich die nächste zu Ihren Eingaben passende Id vorgeschlagen/ angezeigt. Mit einem Doppelklick auf dieses Feld gelangen Sie direkt in das Fenster zur Bearbeitung des ausgewählten Kontos oder zur Erfassung eines neuen. Wenn Sie dem Beleg kein Kunden-Konto zuordnen wollen, verwenden Sie das symbolische Konto „-“ („keine Konten-Zuordnung“). Es muß also in jedem Fall ein Konto ausgewählt werden.

Mit der F5-Taste können Sie in den Feldern für die Konten-Auswahl ein Formular zu Konten-Suche öffnen, in dem Sie Konten durch Eingabe eines Textes suchen. Doppelklicken Sie dort anschließend auf das gewünschte Konto:



Suchbegriff						
-	keine Zuordnung					
BZ	Berliner Zahnradfabrik	Berliner Zahnradfabr			12345	Berlin
Einkauf	Einkausbuchung					
Grossmann	Grossmann KG	Werner Grossmann (	Heinz	Petersen	21223	Hamburg
HLS	Hamburger Lagerservice	Hamburger Lagerser	Paul	Paulsen	224544	Hamburg
Klonk KG	Klonk KG	Klonk KG		Klonk	44444	Hannover
Korrektur	Korrekturbuchung					
Liefermann	Mieter von Palettenstellplät					
Verkauf	Verkaufsbuchung					

Der **Ladeort** wird ebenfalls aus den bereits gespeicherten Daten ausgewählt. Mit Doppelklick auf dieses Feld gelangen Sie direkt in das Fenster zur Bearbeitung des Ladeortes oder zur Erfassung eines neuen. Wenn Sie keinen Ladeort zuordnen wollen, verwenden Sie „-“. Wenn Sie zuvor ein Kunden-Konto gewählt haben, dem in den Stammdaten ein Standard-Ladeort zugewiesen ist, wird dieser vorgeschlagen. Wenn Sie dieses Feld nicht benötigen, blenden Sie es aus (Parameter-Pflege).

Das **Unternehmen-Konto** wird aus den gespeicherten Daten ausgewählt. In der Regel haben Sie nur ein "Unternehmen-Konto": Ihr eigenes. Der Vorschlagswert hierfür kommt aus der

Parameter-Pflege. Wenn Sie mit mehreren Unternehmen (Subunternehmer) arbeiten wollen, legen Sie entsprechende zusätzliche Konten an. Mit Doppelklick auf dieses Feld gelangen Sie direkt in das Fenster zur Bearbeitung des Unternehmen-Kontos oder zur Erfassung eines neuen. Wenn Sie kein Unternehmen-Konto zuordnen wollen, verwenden Sie das symbolische Konto „-“.

Wenn Sie ein Unternehmen-Konto bestimmt haben, können Sie eines der dort hinterlegten **Fahrzeuge** auswählen oder neue Fahrzeuge im Beleg eingeben und direkt speichern.

Im Feld **Notiz** erfassen Sie bei Bedarf einen beliebigen, belegbezogenen Text.

Belege können als „**geprüft**“ markiert werden und sind anschließend nicht mehr änderbar. Auch das Kennzeichen „geprüft“ kann nicht rückgängig gemacht werden. Um Belege als „geprüft“ zu markieren, ist eine spezielle Benutzerberechtigung erforderlich (siehe Benutzerverwaltung). Möglicherweise finden Sie es einfacher, sich die Belege in der „Datenblattansicht“ als Tabelle anzeigen zu lassen und die betroffenen Belege dort „abzuhaken“.

Ein von einer **Kontenabstimmung** (siehe „Konten abstimmen“) betroffener Beleg wird durch den farbigen Hinweistext "abgestimmt" gekennzeichnet. In den betroffenen Belegpositionen wird das Artikelfeld des abgestimmten Artikels farbig hinterlegt. Es können keine Buchungen/Belege generiert oder verändert werden, die einen bereits abgestimmten Saldo verändern würden.

Wenn Sie die Erfassung eines Beleges rückgängig machen wollen, markieren Sie ihn als „**storniert**“. Zusätzlich müssen Sie eine Begründung eingeben. Damit erscheint der Beleg nicht mehr in Auswertungen und Kontenübersichten. Die Stornierung kann rückgängig gemacht werden.

Das **Löschen** eines einzelnen Beleges oder einer Belegposition ist aus Gründen der Ordnungsmäßigkeit und Nachvollziehbarkeit (Thema „Revisionssicherheit“) grundsätzlich **nicht** zulässig und daher auch in PLV nicht möglich.

Belegpositionen:

Artikel	geliefert	ntf.	Eingang	Ausgang ME	Notiz	Lief./Kunde-Saldo
BOX5	5	0	5	0	Stück	-10 09.02.2022 09:56:00 (mr)
EU	0	0	0	12	Stück	9 08.05.2022 16:37:30 (mr)
	0	0	0	0		0

Nach Speichern des Belegkopfes können Sie beliebig viele Belegpositionen (Lademittel / **Artikel**) zu diesem Beleg erfassen. Wählen Sie jeweils einen der in den Stammdaten gespeicherten Artikel aus und erfassen Sie die Mengen für **Eingang** und **Ausgang**. Außerdem können Sie zwecks Erfassung und Auswertung **nicht tauschfähiger Lademittel** zwei weitere Spalten nutzen: Nach Eingabe der **gelieferten** Menge und der Anzahl **beschädigter** Lademittel (nicht tauschfähig = „ntf“) wird der Wert für „Eingang“ als Differenz (geliefert minus beschädigt) angezeigt und gebucht.

Beispiel: Ein Lieferant liefert ihnen Ware auf 11 Paletten, von denen 2 beschädigt sind. Gleichzeitig nimmt der Lieferant 5 Leerpaletten wieder mit („Realtausch“):

Geliefert: 11 Paletten
 Ntf: 2 Paletten
 Eingang: 9 Paletten
 Ausgang: 5 Paletten

Im Ergebnis erhöht sich der Saldo des Kunden-Kontos um 4 Paletten (die Sie ihm schulden).

In der Auswertung der Konten werden später auch die Mengen der gelieferten, nicht tauschfähigen Lademittel ausgewiesen und ihr prozentualer Anteil je Konto errechnet. Nicht tauschfähige Lademittel haben jedoch keinen Einfluss auf den Kontenstand/Saldo. Sie werden nicht „gebucht“.

Für jede Position können Sie zusätzlich einen beliebigen **Notiz**-Text erfassen

Auf der rechten Seite der Positionsdaten wird der aktuelle **Saldo** des Lieferanten/Kunden angezeigt. Dieser angezeigte **aktuelle** Saldo berücksichtigt ALLE bereits erfassten (nicht stornierten) Belege, unabhängig von ihrem Buchungsdatum. Er zeigt NICHT den chronologischen Saldo nach der Buchung des gerade angezeigten Beleges an! Wenn Sie in den Belegen eines bestimmten Kunden/Lieferanten blättern, steht hier also bei einem bestimmten Artikel immer derselbe Wert. Es ist der jetzt aktuell gültige Wert nach allen Buchungen.

Weitere Felder in der Belegposition:

Über die Parameter-Pflege (Register „Programmoberfläche“) können weitere Felder zur Erfassung eingeblendet werden:

Artikel	geliefert	ntf.	Eingang	Ausgang ME	Notiz	Palettennummer	Lagerplatz	Lief./Kunde-Saldo
EU	7	1	6	2 Stück				297 23.09.2018 21:58:48 (mr)
GB	1	0	1	0 Stück		44665454	R1F1	-11 13.04.2019 15:36:19 (mr)
	0	0	0	0				0

Falls Sie das Feld **Palettennummer** (Behälternummer) eingeblendet haben (durch Ändern der „Benutzeroberfläche“ in der „Parameter-Verwaltung“) und dieses verwenden, erhalten Sie jedes Mal, wenn Sie eine dem System bisher unbekannte Nummer eingeben, einen Hinweis, dass Sie eine neue Behälternummer erfassen. Später können Sie gezielt nach bestimmten Nummern suchen und sich deren Historie und aktuellen Standort anzeigen lassen (siehe „Auswertung Behälternummern verfolgen“).

Wenn Sie die Menge 1 als Eingang buchen und eine **Palettennummer** eingegeben haben, können Sie einen leeren **Lagerplatz** auswählen, auf den die Palette gestellt wird. Bei Ausgang einer Palette zeigt Ihnen das Programm dann den Lagerplatz, auf dem sich die Palette befindet, an. Jedem Lagerplatz kann genau eine Palette zugeordnet werden.

Set-Artikel (Stücklisten-Auflösung):

Wenn eine Position für einen Set-Artikel (Stückliste) erfasst wird, für den im Artikelstamm zugehörige Teile hinterlegt sind, so werden automatisch zusätzliche Belegpositionen (eine je Teil) generiert. Die Mengen werden dabei aus den im Artikelstamm hinterlegten Mengen je Teil und der für den Set-Artikel im Beleg erfassten Menge errechnet.

Halbautomatische Umbuchungen:

Wenn eine Position für einen Artikel erfasst wurde, für den im Artikelstamm im Feld "Umbuchung auf Artikel" ein Umbuchungsartikel hinterlegt ist, so kann nach dem Speichern der Belegposition in der nächsten leeren Position im Feld „Artikel“ die Taste "F5" betätigt werden. Dadurch wird automatisch eine weitere Position für diesen Umbuchungsartikel mit umgekehrtem Vorzeichen generiert, so dass im Ergebnis die Menge vom ersten Artikel auf den zweiten umgebucht wird. Die Gegenbuchung enthält die gleiche Menge wie die erste Buchung, jedoch sind die Inhalte der Felder „Eingang“ und „Ausgang“ vertauscht. Dies dient z.B. der Umbuchung eines Artikels "Container mit Mietberechnung" auf den Artikel "Container bereit zur Abholung - ohne Mietberechnung". Die Umbuchungsfunktion stellt dabei einer Erleichterung / Beschleunigung der Erfassung dar.

Weitere Felder im Belegkopf:

Über die Parameter-Pflege (Register „Programmoberfläche“) können weitere Felder zur Erfassung eingeblendet werden, so dass das Eingabe-Formular ein anderes Aussehen bekommt:

PLV-Mustermann KG

Belegnr. 50167

Lieferschein 347865 ? Firma/Abt. - Lager - Rng-/Gs

Palettenchein A456

Datum 23.09.2018 21:57 h Bew.datum 23.09.2018

Lief./Kunde Grossmann Grossmann KG, 21223 Hamburg 040-12 Gegenb.

Ladeort - keine Zuordnung, Gegenb.

Unternehmen Mustermann KG Mustermann KG, 22222 Hamburg Gegenb.

Fahrzeug HH PP 777 Textfeld 1 Textfeld 2

Notiz

Artikel	geliefert	ntf.	Eingang	Ausgang	ME	Notiz	Gestellnr.	Lagerplatz	Lief./Kunde-Saldo
EU	7	1	6	2	Stück				287 23.09.2018 21:58:48 (mr)
GB	0	0	0	1	Stück		44665454		-13 10.02.2019 22:44:54 (mr)
*	0	0	0	0					0
Summen:	7	1	6	3					

Datensatz: 19 von 19 | Kein Filter | Suchen

Belegnummer des Lieferanten/Kunde.

Falls Sie sich entschieden haben, Ihre Belege differenziert nach **Firmen/Abteilungen** (Unternehmensbereichen) und/oder eigenen **Lagern** zu erfassen und diese Felder in der Parameter-Pflege eingeblendet haben, so müssen Sie in diesen beiden Kombifeldern eine Auswahl treffen. Zuvor sind die entsprechenden Stammdaten zu pflegen. Zweck ist die Abgrenzung von Buchungen im Rahmen der Kontenauswertung.

Mandantenfähigkeit: Bei Vorliegen einer Firmenlizenz können „Firmen“ im Sinne von „Mandanten“ genutzt werden. Jeder Beleg wird dann grundsätzlich einer Firma zugeordnet. Bei der Auswertung der Konten wird auf diese Firma Bezug genommen und es werden die speziellen Firmendaten (Logo und Absender) in den Belegen ausgedruckt. Die Salden beziehen sich dann nur auf die unter dieser Firma erfassten Buchungen. Jeder Benutzer kann bei Bedarf einer Firma zugeordnet werden, so dass er nur Belege dieser Firma erfassen und auswerten kann. (Siehe „Stammdaten Firmen (Mandanten)“!)

Im Feld **Rechnungs-/Gutschriftsnummer** kann bei Bedarf die Nummer des Beleges erfasst werden, dem diese Lieferung in einem externen Abrechnungssystem zugeordnet wurde.

Die Erfassung der **Lieferuhrzeit** dient bei Bedarf der späteren Auswertung der einzelnen Lieferungen bezüglich der Häufung von Anlieferuhrzeiten.

Das **Bewegungsdatum** dokumentiert bei Bedarf ein vom Buchungszeitpunkt abweichendes Datum (rein informativ).

Wenn Sie für eine oder mehrere Kontenarten das Feld für **Gegenbuchung** eingeblendet haben und ein Gegenbuchungskonto auswählen, wird beim Speichern automatisch eine „Gegenbuchung“ (zweiter Beleg mit gleichen Mengen, jedoch vertauschten Konten und Werten für „Eingang“ und „Ausgang“) angelegt. Die Nummer des erzeugten Gegenbuchungs-Beleges wird oben im Formular angezeigt. Beim Ändern des Ursprungsbeleges wird der Gegenbuchungsbeleg automatisch angepasst und umgekehrt. Auf diese Weise können Sie z.B. mit einem Erfassungsvorgang einen kompletten Liefervorgang vom Absender bis zum Empfänger abbilden. Diese Methode funktioniert aber nur, wenn die Menge an Artikeln bei der Beladung und Entladung identisch ist. Anderfalls müssen Sie einen Beleg für den Beladevorgang erfassen und einen weiteren für den Entladevorgang – mit der jeweils korrekten Menge.

Weitere Funktionen:

Anfangsbestände buchen Sie bei Bedarf als normale Belege in das System ein. Wenn Sie z.B. am 01.01.2019 mit der Aufzeichnung aller Vorgänge beginnen wollen, erfassen Sie die Saldovorträge per 31.12.2018 als Beleg je Kunde und ggf. Unternehmen.

Mit dem Filter-Button (Alt-I) können Sie gezielt die angezeigte Datenmenge (Anzahl sichtbarer Belege) einschränken. Mit dem Filter-aufheben-Button (Alt-z) machen Sie den Filter rückgängig.

Statt einen Filter zu setzen, können Sie auch nach beliebigen Texten in beliebigen Feldern des Belegkopfes suchen. Verwenden Sie dazu den Menüpunkt „Bearbeiten → Suchen“ oder betätigen Sie in dem betroffenen Feld die Tastenkombination „Strg-F“ um das Fenster „Suchen und Ersetzen“ zu öffnen. (Sie können nicht nach Belegpositionen aus verschiedenen Belegen suchen.)

Über den Druck-Button drucken Sie bei Bedarf einen einzelnen Beleg aus. (Der Ausdruck mehrerer Belege erfolgt ggf. über den Hauptmenüpunkt „Auswertung → Lieferungen“)

Über die Parameter-Pflege können Sie festlegen, ob der Beleg in mehrfacher Ausfertigung (z.B. Original und zwei Kopien) gedruckt wird. Dies funktioniert jedoch nur bei der direkten Druckausgabe des Beleges. Wenn Sie die Möglichkeit zur Vorschau am Bildschirm benutzen, wird der Beleg immer in einfacher Ausfertigung angezeigt.

Außerdem können Sie festlegen, dass statt eines Beleges ein Etikett gedruckt wird, das auf die Original-Lieferpapiere aufgeklebt wird und der Eintragung der Lademittelzahlen direkt bei der Ausgang dient. (Siehe „Parameter-Pflege“!)

Über die Parameter-Pflege können Sie außerdem festlegen, ob im Lademittelbeleg eine **Liste** aller Artikel zwecks manueller Eintragung der **Rückgabe-Mengen** gedruckt werden soll.

Mit dem Button „**Datenbasis erneuern**“ (Alt-e) aktualisieren Sie die angezeigten Daten. Dies kann zweckmäßig sein, wenn mehrere Benutzer gleichzeitig Belege erfassen und sie die Belege der anderen Benutzer sofort sehen wollen.

Mit dem Button „**E-Mail mit Lademittelbeleg versenden**“ (Alt-m) erstellen Sie direkt eine entsprechende E-Mail mit dem Beleg, die Sie dem Geschäftspartner zusenden können.

Dokumentenverwaltung

Jeder Belegposition können beliebige Dokumente/Dateien zugeordnet und damit archiviert werden. Die Dokumentenverwaltung wird durch Klick auf das Symbol am linken Rand der Erfassungszeile geöffnet:

Artikel	generiert	ntf.	Eingang	Ausgang ME	Notiz	Lief./Kunde-Saldo
BOX5	5	0	5	0	Stück	-10 09.02.2022 09:56:00 (mr)
EU	0	0	0	12	Stück	9 08.05.2022 16:37:30 (mr)
	0	0	0	0		0

Wenn der Hintergrund des Symbols hellgrau ist, wurden der Position noch keine Dokumente zugeordnet. Andernfalls ist der Hintergrund dunkel.

Die Dokumente, die sich in dem (über Parameter einstellbaren) Quell-Ordner befinden, werden links angezeigt. Durch Klick auf „Datei zuordnen“ wird das Dokument in einen Beleg-bezogenen Archivordner verschoben:

Zuordnung beliebiger Dateien (Fotos, PDF etc.) zur Belegposition

Beleg: 50172 - 444 - 10.02.2022
Position: BOX5

Dateiauswahl aktualisieren anderen Ordner wählen

D:\Projekte\PLV\PLV_Access2010\Dokumente*

Datei im Input-Verzeichnis	geändert am
Fotolia_37126663_S.jpg	29.11.2012
Beleg Lieferauftrag.pdf	17.07.2021
Anhang_TestKG_00000204.pdf	09.02.2022
Anhang_Grossmann_00000206.pdf	16.02.2022
Anhang_TestKG_00000207.pdf	16.02.2022
Anhang_BZ_00000208.pdf	12.04.2022
Anhang_Grossmann_00000209.pdf	12.04.2022
Anhang_TestKG_00000210.pdf	12.04.2022

Doppelklick auf Datei -> Datei anzeigen

zugeordnete Dateien der Belegposition

D:\Projekte\PLV\PLV_Access2010\Archiv\L_444_50172

Name	Datei	Benutzer
Foto beschädigte Palette	...4_50172\Anhang_BZ_00000205.pdf	mr 16.02.2022 14:39:49

Doppelklick auf Datei -> Datei anzeigen

Datei zuordnen
----->

Zuordnung entfernen
<-----

4 Konten auswerten

4.1 Lieferanten/Kunden-Konten auswerten

Menüpunkt: Auswertungen → Konten auswerten → Lief./Kunde

(Abhängig von der Konfiguration des Programms können dieser Menüpunkt und die dargestellten Felder andere Namen haben oder ausgeblendet sein.)

The screenshot shows the 'Auswertung Lief./Kunde-Konten' dialog box in the PLV-Mustermann KG software. The dialog is organized into several sections:

- Selektionen, die die ausgegebenen Salden beeinflussen:**
 - Kontogruppe: [alle]
 - Lief./Kunde: [alle]
 - Ladeort: [alle]
 - Unternehmen: [alle]
 - Zeitraum von: 14.12.2018 - 14.03.2019 (90 Tage)
 - Artikelgruppe: [alle]
 - Artikel: [alle]
 - Firma/Abt.: [alle]
 - Abstimmungen: nicht abgestimmt nach dem...
- Selektionen, die die Ausgabe einzelner Buchungen beeinflussen:**
 - Lieferschein: 123132 - Palettenkauf = keine Einschränkung
 - storniert: nicht stornierte Belege
 - geprüft: alle Belege
- Alle Konten ausgeben, für die mindestens eines der folgenden Kriterien zutrifft:**
 - Buchungen / Bewegungen im Auswertungszeitraum vorhanden: ☒
 - Saldo ist 0: ☐
 - Saldo ist größer als 0: ☐
 - Saldo ist kleiner als 0: ☒
 - Saldo ist größer oder gleich [beliebig] und kleiner oder gleich [beliebig]: ☒
 - Saldo ist kleiner als artikelbezogener Mindestsaldo: ☐
- Ausgabe:**
 - Ausgabeform:**
 - ☒ Liste
 - ☐ Brief
 - ☐ Tabelle mit Exportfunktion
 - ☐ Serien-E-Mail
 - Summierung:**
 - ☒ Buchungen und Salden
 - ☐ Buchungen seit letzter Abstimm
 - ☐ Buchungssummen und Salden
 - ☐ Endsalden
 - ☐ Monatswerte für Jahr 2019:
 - ☒ Saldo
 - ☐ Zugang
 - ☐ Abgang
 - ☐ Gesamtsumme je Artikel
 - Zusatzinformationen:**
 - ☐ letzte Abstimmungen
 - Zusatztext:** []
 - ☐ betroffene Konten vor der Ausgabe anzeigen

Dieses Formular dient der Auswertung der Lieferanten/Kunden-Konten. Die Belege/Buchungen werden also **nach Kunden** (und Lademitteln) **gruppiert** und **summiert**.

Falls alle Felder eingeblendet wurden bestehen dabei **Einschränkungsmöglichkeiten** bezüglich:

- Einer oder aller Kontogruppen
- eines Lieferanten/Kunden-Konten-Bereiches von... bis...
- eines oder aller Ladeorte
- eines Unternehmen-Konten-Bereiches von... bis...
- eines beliebigen Zeitraumes von... bis...

Standardwert sind die letzten 90 Tage. Es können verschiedene Standard-Zeiträume gewählt werden, Sie können jedoch auch einen beliebige Zeitraum eingeben.

- einer oder aller Artikelgruppen

- eines oder aller Artikel / Lademittel (Selektion mit Platzhalter möglich - z.B: „E*“.)
- einer oder aller Firmen (falls Sie dieses Feld eingeblendet haben)
- der Abstimmung / nicht Abstimmung nach einem bestimmten Datum
- eines externen Belegnummern-Bereiches von... bis...
- alle oder nur die nicht stornierten Belege oder nur die stornierten Belege
- alle oder nur die nicht geprüften Belege oder nur die geprüften Belege (falls dieses Feld eingeblendet wurde)

Beim Öffnen dieses Fensters sind alle Selektionsmerkmale so vorbelegt, dass der **gesamte** Datenbestand (alle Buchungen) des Zeitraumes ausgegeben wird. Durch Eingabe anderer Selektionsmerkmale - insbesondere eines anderen **Auswertungszeitraumes** oder anderer Konten - schränken Sie die Auswertung auf den von Ihnen gewünschten Bereich ein. Den **Zeitraum** wählen Sie am schnellsten in dem zugehörigen grünen Kombifeld aus.

Der Standard-Zeitraum ("90 Tage") ist in den Parametern hinterlegt. Verfügbare Zeiträume:

- aktueller Monat (1. Tage des Monats bis heute)
- Vormonat (1. bis letzter Tag des Vormonats)
- 90 Tage (Heute minus 90 Tage bis Heute)
- 3 Monate (1. Tag des Monats vor drei Monaten bis letzter Tag des Vormonats)
- 1 Jahr (1. Tag des Monats vor 12 Monaten bis Heute)
- Gesamtzeitraum (Erstes Buchungsdatum bis letztes Buchungsdatum)

Darüber hinaus kann jeder beliebige Zeitraum durch Eingabe von Start- und Endtermin ausgewählt werden.

Außerdem kann gewählt werden, welche Konten **aufgrund ihres Saldos** (am Ende des Auswertungszeitraumes) ausgegeben werden sollen. Es können Konten ausgegeben werden, die wahlweise mindestens eines der folgenden Kriterien erfüllen, indem der Haken neben dem jeweiligen Kriterium gesetzt wird:

- Konten mit **Buchungen** im gewählten Auswertungszeitraum
- Konten mit **Saldo 0** am Ende des Auswertungszeitraumes
- Konten mit **Saldo größer als 0** am Ende des Auswertungszeitraumes
- Konten mit **Saldo kleiner als 0** am Ende des Auswertungszeitraumes
- Konten mit **Saldo** innerhalb eines bestimmten **Bereiches** bzw. größer oder kleiner bestimmter **Grenzwerte**
- Konten die ggf. einen im Kontenstamm je Artikel gespeicherten **Mindestsaldo** unterschreiten

Mandantenfähigkeit (nur mit Firmenlizenz verfügbar): Ist der aktuelle Benutzer einer Firma zugeordnet, so kann er nur Belege dieser Firma auswerten. Wenn der entsprechende Parameter gesetzt ist und die Firmendaten vollständig gefüllt sind, werden bei der Ausgabe zusätzlich die Texte und das Logo dieser Firma verwendet. (Siehe „Firmen (Mandanten)“!)

Durch markieren des Feldes „**betroffene Konten vor der Auswertung anzeigen**“ (Standardwert für dieses Feld kann in den Parametern hinterlegt werden) können Sie sich vor der Ausgabe alle Konten und Salden anzeigen lassen, die den gewählten Kriterien entsprechen, und bei Bedarf Konten durch Entfernen der Markierung „Konto ausgeben“ von der Ausgabe ausschließen:

Bitte den Haken bei nicht gewünschten Konten entfernen!

Lief./Kunde	Artikel	Anfangssaldo	Endsaldo letzte Abstimmung erfolgte per...	Konto ausgeben
Baustelle 123 - Lange Reihe 34	Gestell A - Fenster-Gestell Gr	-2	-2	☒
Baustelle 123 - Lange Reihe 34	Gestell B - Fenster-Gestell Gr	-1	-1	☒
Baustelle 676 - Berner Weg 12	Gestell A - Fenster-Gestell Gr	-1	-1	☒
BZ - Berliner Zahnradfabrik	EU - Euro-Palette	-81	-81	☒
BZ - Berliner Zahnradfabrik	GB - Gitterbox	15	15	☒
Grossmann - Grossmann KG	EU - Euro-Palette	283	287	☒
Grossmann - Grossmann KG	GB - Gitterbox	-12	-13	☒
Mietermann KG - Mieter von Palettenstell	EUM - Europalette auf Mietst	2	2	☒

Auswertung fortsetzen Auswertung abbrechen 8 Konten ausgeben

Konten, die in den Stammdaten mit „Datensatz nicht in Auswertung ausgeben“ markiert sind, werden generell bei der Auswertung nicht berücksichtigt.

Durch Klick auf „**Auswertung fortsetzen**“ werden dann die betroffenen Daten in der gewählten Form ausgegeben.

Die **Ausgabe** erfolgt wahlweise:

- als **Liste**
- als **Brief** (Kontoauszug). Diese Ausgabeform ist mehrsprachig möglich: Bei entsprechender Konfiguration wird jeder Kontoauszug in der Sprache des Empfängers gedruckt. Auch die Artikelbezeichnungen und die Infotexte werden entsprechend übersetzt. Hierfür müssen Sie zunächst bei jedem Konto die zugehörige Sprache hinterlegen und auch alle Artikelbezeichnungen in der gewünschten Sprache erfassen.
- als **Tabelle** (Datenblatt-Formular in einem eigenen Bildschirmfenster) mit der Möglichkeit der beliebigen Gestaltung der Spalten für den Druck oder Datenexport – z.B. an Excel
- als **Serien-E-Mail** mit einer individuellen E-Mail für jedes betroffene Konto. Der Kontoauszug steht wahlweise im Text der Mail oder ist ein PDF-Anhang mit dem Layout der Liste oder des (mehrsprachigen) Briefes. Bei der Erstellung von Serien-E-Mails werden nur Konten, die in den Stammdaten als „Serien-Mail-Empfänger“ gekennzeichnet sind, berücksichtigt.

Es stehen folgende **Summierungsformen** zu Verfügung:

- Ausgabe der **Buchungen und Salden** je Kunde und Artikel
- Ausgabe der Buchungen **seit der letzten Abstimmung** des jeweiligen Kontos
- Ausgabe Saldo-vorträge, **Summe** der Buchungen **und Salden** je Kunde und Artikel
- Ausgabe nur der **Endsalden** je Kunde und Artikel

- Ausgabe als Tabelle mit den **monatlichen Endsalden, Zugängen oder Abgängen** eines gewünschten Jahres
- Ausgabe der **Gesamtsumme je Artikel** über alle Lieferanten/Kunden-Konten

In der Summierung "**Buchungen seit letzter Abstimmung**" beginnt bei jedem Konto der Zeitraum individuell mit dem Tag nach der letzten Abstimmung dieses Kontos. Falls das Konto noch nicht abgestimmt wurde, wird das Anfangsdatum aus den Selektionskriterien verwendet. Diese Summierung setzt die Selektion einer Firma voraus. Diese Summierung dauert bei der Aufbereitung länger, als andere Summierungen.

Bei den Summierungsformen 1, 3 und 4 kann zusätzlich das Feld „**letzte Abstimmungen**“ markiert werden, um Informationen über die jeweils zuletzt durchgeführte Abstimmung des Kontos auf der Liste mit auszugeben.

Durch Auswahl eines **Zusatztextes** können Sie die Liste ergänzen: Der Text des Zusatztextes erscheint ggf. am Ende der Liste.

Alle für eine Auswertung eingegebenen Merkmale können (nach Freischaltung dieser Option in der Parameter-Pflege) durch Klick auf den Button „Selektionsvariante speichern“ unter einem beliebigen Namen als **Selektionsvariante** gespeichert und später wieder aufgerufen werden. Die Verwendung einer gespeicherten Selektionsvariante erfolgt durch Auswahl im grünen Kombifeld „Selektionsvariante“. Dabei werden auf Wunsch auch spezielle Termine (z.B. Monatsende) neu errechnet und an das aktuelle Datum angepasst. Durch Doppelklick auf das Kombifeld kann eine gespeicherte Selektionsvariante bearbeitet werden. Im Auslieferungszustand ist die Möglichkeit zum Speichern von Selektionsvarianten (in der Parameter-Pflege) deaktiviert.

Wenn Sie die Ausgabeform „**Tabelle mit Exportfunktion**“ wählen, wird das Auswertungsergebnis als „Datenblatt“ angezeigt:

Belegnr.	Lieferschein	Palettensch.	Datum	Lief./Kunde	Ladeort	Unternehmen	Artikel	geliefert	ntf.	Eingang
50150	Anfangsbestand		31.12.2011	BZ	EDEKA Norder	Mustermann KG	EU	0	0	0
50155	782676	3434	14.09.2012	BZ	-	Mustermann KG	EU	20	0	20
50158	876664	3443	16.11.2012	BZ	-	Mustermann KG	EU	0	0	0
50159	4576457	0987	08.02.2013	BZ	-	-	EU	0	0	0
50150	Anfangsbestand		31.12.2011	BZ	EDEKA Norder	Mustermann KG	GB	12	0	12
50156	236745	5343	01.11.2012	BZ	-	Mustermann KG	GB	5	0	5
50158	876664	3443	16.11.2012	BZ	-	Mustermann KG	GB	0	0	0
50149	Anfangsbestand	1e1e1e1212e	31.12.2011	Grossmann	-	Mustermann KG	EU	321	0	321
50152	87687	2343	07.09.2012	Grossmann	-	Mustermann KG	EU	23	2	21
50153	123467	5565	04.10.2012	Grossmann	-	Mustermann KG	EU	0	0	0
50157	8766876	7676	16.11.2012	Grossmann	-	Mustermann KG	EU	32	0	32
50167	347865	A456	23.09.2018	Grossmann	-	Mustermann KG	EU	7	1	6
50149	Anfangsbestand	1e1e1e1212e	31.12.2011	Grossmann	-	Mustermann KG	GB	0	0	0
50152	87687	2343	07.09.2012	Grossmann	-	Mustermann KG	GB	1	0	1
50154	312753	45445	15.10.2012	Grossmann	-	Mustermann KG	GB	0	0	0
50157	8766876	7676	16.11.2012	Grossmann	-	Mustermann KG	GB	1	0	1
50167	347865	A456	23.09.2018	Grossmann	-	Mustermann KG	GB	0	0	0
50161	987789		01.12.2016	HLS	-	Mustermann KG	Gestell A	0	0	0
50161	987789		01.12.2016	HLS	-	Mustermann KG	Gestell A	0	0	0
50161	987789		01.12.2016	HLS	-	Mustermann KG	Gestell B	0	0	0
50162	3489756		05.01.2017	Klonk KG	-	Mustermann KG	Gestell A	0	0	0
50164	87876		02.04.2018	Liefermann	-	Mustermann KG	EUM	1	0	1
50164	87876		02.04.2018	Liefermann	-	Mustermann KG	EUM	1	0	1
50165	87987		05.04.2018	Liefermann	-	Mustermann KG	EUM	0	0	0
50165	87987		05.04.2018	Liefermann	-	Mustermann KG	EUM	1	0	1

Die Darstellungsform dieses Datenblattes können Sie auf verschiedene Art verändern/nutzen:

- Markieren einer Spalte durch Klicken auf einen Spaltenüberschrift und anschließendes **Verschieben** der Spalte durch erneutes Klicken und Ziehen mit der Maus.
- Verändern einer **Spaltenbreite** durch Klicken auf die Trennlinie zwischen zwei Spaltenüberschriften und anschließendes Ziehen mit der Maus.
- **Sortieren** nach einer Spalte durch Klicken in die Spalte und Auswahl des Menüpunktes „Filter -> aufsteigend sortieren“ oder „Filter -> absteigend sortieren“.
- **Aus-** oder **Einblenden** von Spalten durch Auswahl des Menüpunktes „Format -> Spalten einblenden“ und Entfernen oder Setzen der Markierung vor einem Feldnamen.
- **Übergabe** der Daten an **Excel** durch Auswahl des Menüpunktes „Office -> Analysieren mit Microsoft Excel“
- **Übergabe** der Daten an **Word** durch Auswahl des Menüpunktes „Office -> Veröffentlichen mit Microsoft Word“
- **Ausdruck des** Datenblattes durch Auswahl des Menüpunktes „Datei -> Drucken“

Alle Änderungen, die Sie an der Darstellungsform des Datenblattes vornehmen, **bleiben** auch beim Schließen des Fensters **benutzerbezogen (!) erhalten**. D.h. jeder Benutzer kann sich **seine eigene Darstellungsform** kreieren und speichern.

Zusätzlich können Sie mehrere **verschiedene Darstellungsformen** (Varianten) unter frei **wählbaren Namen speichern**! Betätigen Sie die F12-Taste um das Fenster zum Speichern und Auswählen von Varianten zu öffnen:

Anzeige-Variante auswählen / speichern

aktuelles Layout unter dieser Variante speichern:

Variante für aktuellen User speichern

verfügbare Anzeige-Varianten für aktuellen User:

Kurzliste

Langliste

gewählte Variante anwenden

gewählte Variante löschen

Variante speichern für diese User:

DEMO	Peter Hansen
Hansen	
MR	
MR.2	MR Test
NEU	

Fenster schließen

Um die aktuelle Darstellungsform als Variante zu speichern, geben Sie einen Namen ein und klicken Sie auf „**Variante speichern**“. Um eine bereits gespeicherte Variante zu verwenden und das aktuelle Datenblatt entsprechend zu formatieren, klicken Sie auf den gewünschten Varianten-Namen und auf „**Variante anwenden**“. Durch Klicken auf „**Variante löschen**“ können Sie nicht mehr benötigte Varianten löschen.

☞ Beim Schließen des Datenblatt-Fensters wird stets die aktuelle Einstellung - die eine gewählte Variante sein kann - gespeichert und beim nächsten Öffnen wieder verwendet.

Wenn Sie die Ausgabeform „**Serien-E-Mail**“ wählen, wird für jedes betroffene Konto eine E-Mail mit den entsprechenden Kontoauszügen der Lademittel erstellt. Abhängig von den Einstellungen im Konten-Stamm wird eine reine **Text-E-Mail** oder eine E-Mail mit **PDF-Anhang** (Brief oder Liste) erzeugt. Als Texte in der E-Mail selbst werden die in den Zusatztexten (Verwaltung -> Texte) hinterlegten Texte „Serien-E-Mail Kontoauszug TEXT“ bzw. „Serien-E-Mail Kontoauszug PDF“ verwendet.

Nach der Generierung der E-Mails öffnet sich das Formular zur Verwaltung von E-Mails und zeigt alle noch nicht gesendeten E-Mails an:

PLV-Mustermann KG

Startseite | Auswertung Lief./Kunde-Konten | **E-Mails**

☒ nur ungesendete Mails anzeigen
☐ alle Mails anzeigen

Kontotyp: [alle]
Konto: [alle]

[ALLE ungesendeten Mails absenden](#)

Firma/Abt.: [alle]

Klicken Sie auf die anzuzeigende Mail:

Nr.	erstellt	an	gesendet
196	10.02.2019 23:13:54	Grossmann	
195	10.02.2019 23:10:20	Grossmann	
194	10.02.2019 19:11:34		
193	02.02.2019 22:12:01		
192	05.12.2013 22:56:23	Grossmann	
191	05.12.2013 22:56:19	BZ	
190	10.12.2012 14:57:18	Grossmann	
189	10.12.2012 13:46:03		

Mail Nr.: 196 [diese Mail senden](#) [diese Mail löschen](#)

Absender: info@mustermannkg.de
erstellt: 10.02.2019 23:13:54
Firma/Abt.: -

gesendet: ☐

Konto: Grossmann

an: heinz.petersen@grossmann-test.de

CC:

BCC:

Anhang: D:\Projekte\PLV\PLV_Access2010\Anhang_Grossmann_00000196_Beleg.pdf
[auswählen](#) [entfernen](#) [ansetzen](#) [Zusatztext auswählen:](#)

Betreff:

Text: (Bei Bedarf: Einfügen von neuen Zeilen mit Strg+ENTER)
In der Anlage finden Sie Ihren Lademittelbeleg vom heutigen Tage.

Mit freundlichen Grüßen
Peter Mustermann
Muster KG

Dieser Beleg wurde erstellt mit der Software 'PLV' (www.palettenverwaltung.de).

Datensatz: 14 1 von 8 Kein Filter Suchen

Formularansicht

Hier können Sie nun **alle ungesendeten** oder **einzelne** E-Mails senden. Noch nicht gesendete E-Mails können geändert oder gelöscht werden. Sie können auch neue E-Mails erfassen.

Für das Versenden der E-Mails benötigen Sie kein Outlook und kein anderes E-Mail-Programm. Siehe Erläuterungen zum Menüpunkt „Auswertung -> E-Mails“! Die Parameter für den E-Mail-Versand (Servername, Account, Passwort) müssen zuvor in der Parameter-Pflege hinterlegt worden sein.

4.2 Ladeort-Konten auswerten

Menüpunkt: Auswertungen ↗ Konten auswerten ↗ Ladeort

(Abhängig von der Konfiguration des Programms können dieser Menüpunkt und die dargestellten Felder andere Namen haben oder ausgeblendet sein.)

The screenshot shows the 'Auswertung Ladeort-Konten' window. The top menu bar includes 'Datei', 'Verarbeitung', 'Auswertungen', 'Stammdaten', 'Verwaltung', 'System', 'Hilfe', 'Bearbeiten', 'Erstellen', 'Externe Daten', 'Datenbanktools', and 'Add-Ins'. The 'Auswertungen' menu is open, showing options like 'an Lief./Kunde', 'an Unternehmen', 'Lieferungen Tagessendungen', 'Behälternummern', 'Tagesbestände', 'Frachtkosten', 'Konten auswerten', 'E-Mails', 'Rechnungen / Gutschriften', and 'verschiedene Auswertungen'. The 'Auswertung Ladeort-Konten' window is active, displaying the following fields and options:

- Selektionen, die die ausgegebenen Salden beeinflussen:**
 - Lief./Kunde: - bis Verkauf
 - Ladeort von: bis EDEKA Norderstedt
 - Zeitraum von: 14.12.2018 - 14.03.2019 (90 Tage)
 - Artikelgruppe: [alle]
 - Artikel: [alle]
 - Firma/Abt.: [alle] Lager: [alle]
 - Abstimmungen: nicht abgestimmt nach dem. []
- Selektionen, die die Ausgabe einzelner Buchungen beeinflussen:**
 - Lieferschein: 123132 - Palettenkauf - keine Einschränkung
 - storniert: nicht stornierte Belege
 - geprüft: alle Belege
- Alle Konten ausgeben, für die mindestens eines der folgenden Kriterien zutrifft:**
 - Buchungen / Bewegungen im Auswertungszeitraum vorhanden ☒
 - Saldo ist 0 ☐
 - Saldo ist größer als 0 ☒
 - Saldo ist kleiner als 0 ☒
 - Saldo ist größer oder gleich [beliebig] und kleiner oder gleich [beliebig] ☒
- Ausgabe:**
 - Ausgabebform:
 - ☒ Liste
 - ☐ Brief
 - ☐ Tabelle mit Exportfunktion
 - ☐ Serien-E-Mail
 - ☐ Kreuztabelle -> Excel
 - Summierung:
 - ☒ Buchungen und Salden
 - ☐ Buchungen seit letzter Abstimm
 - ☐ Buchungssummen und Salden
 - ☐ Endsalden
 - ☐ Monatssalden für Jahr 2019
 - ☐ Gesamtsumme je Artike
 - Zusatzinformationen:
 - ☐ letzte Abstimmungen
 - Zusatztext: []
 - ☐ betroffene Konten vor der Ausgabe anzeigen

Dieses Fenster dient der Auswertung der Ladeort-Konten.

Die Belege / Buchungen werden also **nach Ladeorten** und Lademitteln **gruppiert** und summiert.

Einschränkungsmöglichkeiten bestehen u.a. bezüglich:

- eines Lieferanten/Kunden-Konten-Bereiches von... bis...
- eines Lager-Bereiches von... bis...

Weitere Selektionsmerkmale: Siehe „Lieferanten- / Kunden-Konten auswerten“!

Beim Öffnen des Fensters sind alle Selektionsmerkmale so vorbelegt, dass der gesamte Datenbestand berücksichtigt wird.

Weitere Erläuterung der **Ausgabebformen**, der **Summierungsformen** und des **Zusatztextes**: Siehe oben „Lieferanten/Kunden-Konten auswerten“!

4.3 Unternehmen-Konten auswerten

Menüpunkt: Auswertungen ➤ Konten auswerten ➤ Unternehmen

(Abhängig von der Konfiguration des Programms können dieser Menüpunkt und die dargestellten Felder andere Namen haben oder ausgeblendet sein.)

Dieses Fenster dient der Auswertung der Unternehmen-Konten. Die Belege / Buchungen werden also **nach Unternehmen** und Lademitteln **gruppiert** und **summiert**.

Einschränkungsmöglichkeiten bestehen u.a. bezüglich:

- eines oder aller Ladeorte
- eines Unternehmen-Konten-Bereiches von... bis...
- eines oder aller Fahrzeuge (wenn nur **ein** Unternehmen-Konto gewählt wurde)

Weitere Selektionsmerkmale: Siehe „Lieferanten- / Kunden-Konten auswerten“!

Beim Öffnen des Fensters sind alle Selektionsmerkmale so vorgelegt, dass der gesamte Datenbestand berücksichtigt wird.

Weitere Erläuterung der **Ausgabeformen**, der **Summierungsformen** und des **Zusatztextes**: Siehe oben „Lieferanten/Kunden-Konten auswerten“!

4.4 Lieferbelege auswerten

Menüpunkt: Auswertungen ↗ verschiedene Auswertungen ↗ Lieferungen

(Abhängig von der Konfiguration des Programms können dieser Menüpunkt und die dargestellten Felder andere Namen haben oder ausgeblendet sein.)

Auswertung der Lieferbelege mit **Einschränkungsmöglichkeiten** bezüglich

- eines Lieferanten/Kunden-Konten-Bereiches von... bis...
- eines oder aller Ladeorte
- eines Unternehmen-Konten-Bereiches von... bis...
- eines beliebigen Zeitraumes von... bis...
- einer oder aller Artikelgruppen
- eines oder aller Artikel
- eines internen Belegnummern-Bereiches von... bis...
- eines externen Belegnummern-Bereiches von... bis...
- einer oder aller Firmen (falls der entsprechende Parameter aktiviert wurde)
- eines oder aller Läger (falls der entsprechende Parameter aktiviert wurde)
- aller oder nur der nicht stornierten Belege oder nur der stornierten Belege
- aller oder nur der nicht geprüften Belege oder nur der geprüften Belege

mit **Summierungsform**

- Ausgabe aller einzelnen Buchungen je Beleg
- Ausgabe einer Zeile je Beleg ohne Einzelpositionen

In der **Ausgabeform**

- Als Liste
- Als Tabelle (Datenblatt-Formular) in einem eigenen Bildschirmfenster mit der Möglichkeit der beliebigen Gestaltung und des Datenexportes – z.B. an Excel (Siehe oben „Lieferanten/Kunden-Konten auswerten“!)

4.5 Tagessendungen auswerten

Menüpunkt: Auswertungen ↗ verschiedene Auswertungen ↗ Tagessendungen

(Abhängig von der Konfiguration des Programms können dieser Menüpunkt und die dargestellten Felder andere Namen haben oder ausgeblendet sein.)

Unter einer Tagessendung ist die Summe aller Lieferungen für eine bestimmte Kombination aus Kunde, Unternehmen und Tag zu verstehen, wobei insbesondere das durchschnittliche Gewicht je Packstück errechnet wird.

Einschränkungsmöglichkeiten bestehen bezüglich

- eines oder aller Kunden
- eines oder aller Unternehmen
- eines beliebigen Zeitraumes von... bis...
- eines externen Belegnummern-Bereiches von... bis...

mit **Summierungsform**

- Ausgabe einer Zeile je Tagessendung

In der **Ausgabeform**

- Als Liste

- Als Tabelle (Datenblatt-Formular) in einem eigenen Bildschirmfenster mit der Möglichkeit der beliebigen Gestaltung und des Datenexportes – z.B. an Excel (Siehe oben „Lieferanten/Kunden-Konten auswerten“!)

4.6 Behälternummern verfolgen

Menüpunkt: Auswertungen ↗ verschiedene Auswertungen ↗ Behälternummern

(Abhängig von der Konfiguration des Programms können die dargestellten Felder andere Namen haben oder ausgeblendet sein.)

Hier erfolgt die Auswertung der ggf. in den Liefer-Belegpositionen erfassten Behälter- bzw. Palettennummern („Containerverfolgung“).

Wählen Sie

- einen beliebigen Zeitraum von... bis...
- einen oder alle Ladeorte
- den Artikel
- die Behälternummer / Palettennumme

Als **Listarten** stehen Ihnen zur Verfügung

- eine Liste mit allen Buchungen im gewählten Zeitraum (Historie)
- eine Liste mit der letzten Buchung je Behälter (Standort)

5 Konten abstimmen

5.1 Konten abstimmen

Menüpunkt: Verarbeitung ➤ Abstimmung ➤ Konten abstimmen

(Abhängig von der Konfiguration des Programms können die dargestellten Felder andere Namen haben oder ausgeblendet sein.)


Diese Funktion dient der Abstimmung von Konten bzw. der Kennzeichnung von Salden zu einem beliebigen Zeitpunkt als „abgestimmt“. Sie setzt ein spezielles Benutzerrecht voraus.

Wenn der Saldo eines Kontos zu einem bestimmten Zeitpunkt als „gesichert“ gilt, weil er vom Geschäftspartner bestätigt wurde oder aufgrund der Gegebenheiten fest steht, kann der Saldo durch Abstimmung des Kontos „fixiert“ werden. Für jedes Konto kann der Saldo zu einem beliebigen Zeitpunkt abgestimmt werden. Sobald ein Konto abgestimmt ist, ist es nicht mehr möglich, Buchungen/Belege zu erfassen oder zu ändern, die den abgestimmten Saldo verändern würden. Die Abstimmung kann nicht rückgängig gemacht werden.

Beispiel: Konto „4711“ wurde für Europaletten per 31.12.2008 abgestimmt: Belege, deren Datum vor dem 01.01.2009 liegt und die das Konto „4711“ und Europaletten betreffen, können nicht mehr geändert werden. Wohl aber können Belege nach dem 31.12.2008 erfasst / geändert werden.

Um ein Konto oder eine Reihe von Konten abzustimmen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie den betroffenen **Kontentyp** und geben Sie das Datum (**Abstimmung Saldo per**) ein, für das Sie den Saldo abstimmen wollen.
2. Schränken Sie mittels weiterer **Selektionskriterien** Ihre Auswahl ein:
 - Konto von ... bis ...
 - Konto nicht abgestimmt nach ... (beliebiges Datum) oder „Abstimmturnus ... berücksichtigen“ (Siehe „Stammdaten Abstimmturnus“)
 - Artikelgruppe
 - Artikel / Lademittel
 - Firma (Mandant, falls Sie dieses Feld eingblendet haben)
 - Selektionen bezüglich der Höhe des Saldos
3. Klicken Sie auf „**Konten abstimmen**“. Jetzt werden alle von der gewählten Selektion betroffenen Konten (Firmen- und artikelbezogen!) angezeigt:



Firma/Abt.	Konto	Artikel	Endsaldo	jetzt abgestimmt!	Status	Fremdsaldo	Notiz	zuletzt abgestimmt per...	danach Anz. Buchungen	Saldowert	Turnus Monate
-	BZ - Berliner Zahnradfabrik	EU - Euro-Palette	-81	☐							
-	BZ - Berliner Zahnradfabrik	GB - Gitterbox	15	☐							
-	Einkauf - Einkaufsbuchung	EU - Euro-Palette	300	☐							
-	Einkauf - Einkaufsbuchung	EWH - Einwegpal	22	☐							
-	Grossmann - Grossmann KG	EU - Euro-Palette	287	☐							
-	Grossmann - Grossmann KG	GB - Gitterbox	-13	☐							
-	HLS - Hamburger Lagerservice	Gestell A - Fenste	-2	☐							
-	HLS - Hamburger Lagerservice	Gestell B - Fenste	-1	☐							
-	Klonk KG - Klonk KG	Gestell A - Fenste	-1	☐							
-	Liefermann - Mieter von Paletten	EUM - Europaletti	2	☐							

Setzen Sie bei den gewünschten Konten den Haken „**jetzt abgestimmt**“. Zusätzlich können Sie zu Dokumentationszwecken einen **Status** auswählen (Siehe Stammdaten - Abstimmstatus!). Z.B. „OK“ oder „Prüfen“. Ebenso ist die Eingabe eines abweichenden **Fremdsaldos** (Saldo, den der Geschäftspartner errechnet hat) und einer **Notiz** möglich.

4. Klicken Sie auf „**Abstimmung fortsetzen**“. Nun wird für jedes von Ihnen markierte Konto ein Abstimmdatensatz erzeugt. Die **bereits gespeicherten Abstimmungen** werden im Selektionsformular (siehe oben) angezeigt. Durch Auswählen eines

Kriteriums in den direkt darüber befindlichen Kombifeldern können Sie die Anzeige der angezeigten Abstimmungen filtern. Durch Wechsel in die Datenblattansicht können Sie sich die Abstimmungen tabellarisch anzeigen lassen und mit Ansicht -> Seitenansicht ausdrucken.

Alle **Belege**, die ein (nach dem Belegdatum) abgestimmtes Konto betreffen, werden durch einen farbigen Hinweistext "abgestimmt" gekennzeichnet. In den betroffenen Belegpositionen der abgestimmten Artikel wird das Artikelfeld farbig hinterlegt:

PLV-Mustermann KG

Startseite | **Alle gespeicherten Lieferungen** | Abstimmung Konten

10.12.2012 12:27:00 (mr)

Belegnr. 50152

Lieferschein 87687 ?

Palettlenschein 2343

Datum 07.09.2012

Lief./Kunde Grossmann Grossmann KG, 21223 Hamburg 040-12

Ladeort - keine Zuordnung

Unternehmen Mustermann KG Mustermann KG, 22222 Hamburg

Fahrzeug HH PP 765

Notiz

abgestimmt

Artikel	geliefert	ntf.	Eingang	Ausgang ME	Notiz	Lief./Kunde-Saldo
EU	23	2	21	0	Stück 2 Paletten morsch	287 10.12.2012 12:28:32 (mr)
GB	1	0	1	0	Stück	-13 10.12.2012 12:27:58 (mr)
*	0	0	0	0		0
Summen:	24	2	22	0		

Datensatz: 4 von 19 | Kein Filter | Suchen

Belegnummer des Lieferanten/Kunde.

Es können keine Buchungen/Belege generiert oder verändert werden, die einen bereits abgestimmten Saldo verändern würden.


Die Abstimmung eines Kontos kann nicht rückgängig gemacht werden.

6 Rechnungen schreiben

6.1 Ausgleichsrechnung an Lieferant/Kunde erfassen

Menüpunkt: Verarbeitung ➤ Rechnungen/Gutschriften ➤ Ausgl.rechnung an Lief./Kunde

(Abhängig von der Konfiguration des Programms können dieser Menüpunkt und die dargestellten Felder andere Namen haben oder ausgeblendet sein.)



Artikel	Eingang	Ausgang ME	Notiz	Rng.menge	Preis €	Betrag € Steuer%	Brt. €
EU	10	0	Stück	10	12,00	120,00 19,0	142,80
	0	0		0	0,00	0,00 0,0	0,00
Summen:		10	0			120,00	142,80

Eine Ausgleichsrechnung dient der Fakturierung von überfälligen Salden, also quasi der Berechnung von bereits gelieferten Artikeln. Da die Belastung des Kontos bei der Lieferung bereits erfolgte, wird das Konto durch die Ausgleichsrechnung wieder entlastet (Menge wird als „Eingang“ gebucht).

Jeder Beleg erhält vom System automatisch eine fortlaufende **interne Belegnummer**. Bei Bedarf können Sie diese Belegnummer auch selbst vorgeben. (Siehe „Verwaltung - Nummernkreise“!)

Wählen Sie **Kunde** und **Artikel** aus und geben Sie die zu fakturierende **Rechnungsmenge** ein. Diese wird automatisch in das Feld „Eingang“ übernommen. Falls für den betroffenen Kunden spezielle Preise hinterlegt sind, werden diese hier vorgeschlagen, andernfalls wird der Preis aus dem Artikel-Stammdatensatz verwendet. Sie können den **Preis** beliebig ändern.

Über den **Druck**-Button drucken Sie den Rechnungsbeleg aus. Die optische Gestaltung des Beleges können Sie in gewissen Grenzen selbst verändert. (Siehe „Parameter-Pflege“!)

6.2 Ausgleichsgutschrift für Lieferant/Kunde erfassen

Menüpunkt: Verarbeitung → Rechnungen/Gutschriften → Ausgl.gutschrift an Lief./Kunde

(Abhängig von der Konfiguration des Programms können dieser Menüpunkt und die dargestellten Felder andere Namen haben oder ausgeblendet sein.)

PLV-Mustermann KG

Startseite | **Ausgleichsgutschrift an Lief./Kunde erfassen**

Belegnr. 2005016

Lieferschein

Palettschein

Datum 15.03.2019

Lief./Kunde HLS Hamburger Lagerservice, 224544 Hamt

Notiz

Artikel	Eingang	Ausgang ME	Notiz	Gut.menge	Preis €	Betrag € Steuer%	Br. €
GB	0	10 Stück		10	160,00	1.600,00 19,0	1.904,00
	0	0		0	0,00	0,00 0,0	0,00
Summen:	0	10				1.600,00	1.904,00

Datensatz: 14 1 von 1 | Kein Filter | Suchen

Doppelklick -> Artikel ansehen/bearbeiten; F5 -> Umbuchung

Die Ausgleichsgutschrift dient der Gutschrift von Verbindlichkeiten, die nicht durch Palettenlieferungen ausgeglichen werden sollen, bzw. der „Aufhebung“ von Ausgleichsrechnungen, wenn nach Rechnungsstellung doch eine Lieferung der fehlenden Lademittel erfolgte. Da die Entlastung des Kontos bei der Lieferung bereits erfolgte, wird das Konto durch die Ausgleichsgutschrift wieder belastet (Menge wird als „Ausgang“ gebucht.).

Jeder Beleg erhält vom System automatisch eine fortlaufende **interne Belegnummer**. Bei Bedarf können Sie diese Belegnummer auch selbst vorgeben. (Siehe „Verwaltung - Nummernkreise“!)

Wählen Sie **Kunde** und **Artikel** aus und geben Sie die zu **Gutschriftsmenge** ein. Diese wird automatisch in das Feld „Ausgang“ übernommen. Falls für den betroffenen Kunden spezielle Preise hinterlegt sind, werden diese hier vorgeschlagen, andernfalls wird der Preis aus dem Artikel-Stammdatensatz verwendet. Sie können den **Preis** beliebig abändern.

Über den **Druck**-Button drucken Sie den Gutschriftsbeleg aus. Die optische Gestaltung des Beleges können Sie in gewissen Grenzen selbst verändert. (Siehe „Parameter-Pflege“!)

6.3 Verkauf an Lieferant/Kunde erfassen

Menüpunkt: Verarbeitung → Rechnungen/Gutschriften → Verkauf an Lief./Kunde

(Abhängig von der Konfiguration des Programms können dieser Menüpunkt und die dargestellten Felder andere Namen haben oder ausgeblendet sein.)

PLV-Mustermann KG

Belegnr. 2005017

Lieferschein

Palettschein

Datum 15.03.2019

Lief./Kunde Klonk KG Klonk KG, 44444 Hannover

Zahlungsbed. keine

Zusatztext

storniert ☐

Notiz

Artikel	Eingang	Ausgang ME	Notiz	Rng.menge	Preis €	Betrag € Steuer%	Br. €
KLTG	100	100	Stück	100	7,00	700,00 19,0	833,00
	0	0		0	0,00	0,00 0,0	0,00
Summen:	100	100				700,00	833,00

Datensatz: 1 von 1

Formularansicht

Die Verkaufsrechnung beinhaltet quasi eine Lieferung und gleichzeitige Berechnung der betroffenen Artikel (Verkaufsvorgang im herkömmlichen Sinne). Sie entspricht der Ausgleichsrechnung mit dem Unterschied, dass gleichzeitig eine Belastung und Entlastung in gleicher Höhe gebucht werden. Es findet also keine Veränderung der Konten-Salden statt.

Jeder Beleg erhält vom System automatisch eine fortlaufende **interne Belegnummer**. Bei Bedarf können Sie diese Belegnummer auch selbst vorgeben. (Siehe „Nummernkreise“!)

Über den **Druck**-Button drucken Sie den Gutschriftsbeleg aus. Die optische Gestaltung des Beleges können Sie in gewissen Grenzen selbst verändert. (Siehe „Parameter-Pflege“!)

6.4 Ausgleichsrechnung an Unternehmen erfassen

Menüpunkt: Verarbeitung → Rechnungen/Gutschriften → Ausgleichsrechnung an Unternehmen

(Abhängig von der Konfiguration des Programms können dieser Menüpunkt und die dargestellten Felder andere Namen haben oder ausgeblendet sein.)

The screenshot shows the 'Ausgleichsrechnungen an Unternehmen erfassen' screen in the PLV-Mustermann KG software. The interface includes a menu bar with options like 'Datei', 'Verarbeitung', 'Auswertungen', 'Stammdaten', 'Verwaltung', 'System', 'Hilfe', 'Bearbeiten', 'Erstellen', 'Externe Daten', 'Datenbanktools', and 'Add-Ins'. Below the menu bar is a toolbar with icons for various functions. The main area contains several input fields for data entry:

- Belegnr.:** 2005013
- Lieferschein:** 123132
- Palettenschein:** 312123
- Datum:** 01.05.2018
- Unternehmen:** Mustermann KG (selected from a dropdown menu)
- Notiz:** 132132
- Zahlungsbed.:** (dropdown menu)
- Zusatztext:** (dropdown menu)

Below these fields is a table with the following columns: Artikel, Eingang, Ausgang ME, Notiz, Rng.menge, Preis €, Betrag € Steuer%, and Brt. €. The table contains one row of data:

Artikel	Eingang	Ausgang ME	Notiz	Rng.menge	Preis €	Betrag € Steuer%	Brt. €
EU	0	12 Stück		12	12,00	144,00 19,0	171,36

At the bottom of the table, there is a 'Summen' row showing the totals: 0 for Eingang, 12 for Ausgang ME, 144,00 for Betrag € Steuer%, and 171,36 for Brt. €. The status bar at the bottom indicates 'Datensatz: 1 von 1' and 'Kein Filter'.

Die Ausgleichsrechnung dient der Fakturierung von überfälligen Salden, also quasi der Berechnung von bereits gelieferten Artikeln. Da die Belastung des Kontos bei der Lieferung bereits erfolgte, wird das Konto durch die Ausgleichsrechnung wieder entlastet (Menge wird als „Ausgang“ gebucht.).

Jeder Beleg erhält vom System automatisch eine fortlaufende **interne Belegnummer**. Bei Bedarf können Sie diese Belegnummer auch selbst vorgeben. (Siehe „Nummernkreise“!)

Wählen Sie **Unternehmen** und **Artikel** aus und geben Sie die zu fakturierende **Rechnungsmenge** ein. Diese wird automatisch in das Feld „Ausgang“ übernommen. Falls für den betroffenen Unternehmen spezielle Preise hinterlegt sind, werden diese hier vorgeschlagen, andernfalls wird der Preis aus dem Artikel-Stammdatensatz verwendet. Sie können den **Preis** beliebig abändern.

Über den **Druck**-Button drucken Sie den Rechnungsbeleg aus. Die optische Gestaltung des Beleges können Sie in gewissen Grenzen selbst verändert. (Siehe „Parameter-Pflege“!)

6.5 Ausgleichsgutschrift für Unternehmen erfassen

Menüpunkt: Verarbeitung → Rechnungen/Gutschriften → Ausgl.gutschrift an Unternehmen

(Abhängig von der Konfiguration des Programms können dieser Menüpunkt und die dargestellten Felder andere Namen haben oder ausgeblendet sein.)

PLV-Mustermann KG

10.02.2019 16:06:36 (DEMO)

Belegnr. 2005014

Lieferschein 213123

Palettenchein

Datum 10.02.2019

Unternehmen Mustermann KG Mustermann KG, 22222 Hamburg

Notiz

Artikel	Eingang	Ausgang ME	Stück	Gut.menge	Preis €	Betrag € Steuer%	Brt. €
GB	1	0		1	160,00	160,00 19,0	190,40
*	0	0		0	0,00	0,00 0,0	0,00
Summen:	1	0			160,00	160,00 19,0	190,40

Datensatz: 1 von 1 | Kein Filter | Suchen

Belegnummer des Lieferanten/Kunde.

Die Ausgleichsgutschrift dient der Gutschrift von überfälligen Salden, also quasi der Gutschrift von bereits erhaltenen Artikeln, sowie der „Aufhebung“ von Ausgleichrechnungen. Da die Entlastung des Kontos bei der Lieferung bereits erfolgte, wird das Konto durch die Ausgleichsgutschrift wieder belastet (Menge wird als „Eingang“ gebucht.).

Jeder Beleg erhält vom System automatisch eine fortlaufende **interne Belegnummer**. Bei Bedarf können Sie diese Belegnummer auch selbst vorgeben. (Siehe „Nummernkreise“!)

Wählen Sie **Unternehmen** und **Artikel** aus und geben Sie die zu **Gutschriftsmenge** ein. Diese wird automatisch in das Feld „Eingang“ übernommen. Falls für den betroffenen Unternehmen spezielle Preise hinterlegt sind, werden diese hier vorgeschlagen, andernfalls wird der Preis aus dem Artikel-Stammdatensatz verwendet. Sie können den **Preis** beliebig abändern.

Über den **Druck**-Button drucken Sie den Gutschriftsbeleg aus. Die optische Gestaltung des Beleges können Sie in gewissen Grenzen selbst verändert. (Siehe „Parameter-Pflege“!)

6.6 Rechnungen / Gutschriften an Lieferanten/Kunden auswerten

Menüpunkt: Auswertungen ↗ Rechnungen/Gutschriften ↗ an Lief./Kunde

(Abhängig von der Konfiguration des Programms können dieser Menüpunkt und die dargestellten Felder andere Namen haben oder ausgeblendet sein.)

Auswertung der Kunden-Rechnungen und –Gutschriften mit **Einschränkungsmöglichkeiten** bezüglich

- eines Lieferanten/Kunden-Konten-Bereiches von... bis...
- eines internen Belegnummern-Bereiches von... bis...
- eines beliebigen Zeitraumes von... bis...

mit **Summierungsform**

- Ausgabe aller einzelnen Buchungen je Beleg
- Ausgabe nur Summen (Netto- und Brutto-Betrag) je Beleg
- Als Liste
- Als Beleg
- Als Tabelle (Datenblatt-Formular) in einem eigenen Bildschirmfenster mit der Möglichkeit der beliebigen Gestaltung und des Datenexportes – z.B. an Excel

6.7 Rechnungen / Gutschriften an Unternehmen auswerten

Menüpunkt: Auswertungen ↗ Rechnungen/Gutschriften ↗ an Unternehmen

(Abhängig von der Konfiguration des Programms können dieser Menüpunkt und die dargestellten Felder andere Namen haben oder ausgeblendet sein.)

Auswertung der Unternehmen-Rechnungen und –Gutschriften mit **Einschränkungsmöglichkeiten** bezüglich

- eines Unternehmen-Konten-Bereiches von... bis...
- eines internen Belegnummern-Bereiches von... bis...
- eines beliebigen Zeitraumes von... bis...

mit **Summierungsform**

- Ausgabe aller einzelnen Buchungen je Beleg
- Ausgabe nur Summen (Netto- und Brutto-Betrag) je Beleg
- Als Liste
- Als Beleg
- Als Tabelle (Datenblatt-Formular) in einem eigenen Bildschirmfenster mit der Möglichkeit der beliebigen Gestaltung und des Datenexportes – z.B. an Excel

7 Miete für Paletten oder Stellplätze berechnen

7.1 Mietrechnung an Lieferant/Kunde erfassen

Menüpunkt: Verarbeitung → Rechnungen/Gutschriften → Mietrechnung an Lief./Kunde

(Abhängig von der Konfiguration des Programms können dieser Menüpunkt und die dargestellten Felder andere Namen haben oder ausgeblendet sein.)

PLV-Mustermann KG

22.04.2018 21:42:25 (DEMO)

Belegnr. 2005012

Lieferschein

Palettschein

Datum 22.04.2018

Lief./Kunde Liefermann Mieter von Palettenstellplätzen,

Mietzeitraum 01.04.2018 - 30.04.2018

Notiz

Zahlungsbed. keine

Zusatztext

Konto betrifft folgende Artikel:

EUM

Artikel	Eingang	Ausgang ME	Notiz	Rng.menge	Preis €	Betrag € Steuer%	Brt. €
Miete-EURO	0	0	Stück	32	0,40	12,80 19,0	15,23
	0	0			0,00	0,00 0,0	0,00

Summen: 0 0 12,80 15,23

Die Mietrechnung dient der Fakturierung beliebiger **Dienstleistungen**. Es findet weder eine Belastung noch eine Entlastung der Konten statt (Felder bleiben auf Null).

Jeder Beleg erhält vom System automatisch eine fortlaufende **interne Belegnummer**. Bei Bedarf können Sie diese Belegnummer auch selbst vorgeben. (Siehe „Nummernkreise“!)

Wenn Sie im Belegkopf einen **Mietzeitraum** angeben und eine **Mietdienstleistung** als Artikel gewählt haben, fragt das Programm, ob die Tagesbestände im betroffenen Zeitraum errechnet werden sollen. Anschließend wird das Ergebnis als Vorschlagswert in das Feld **Rechnungsmenge** übernommen. Durch einen Doppelklick auf dieses Feld können Sie sich die einzelnen Tagesbestände dann ansehen und bei Bedarf – z.B. als Anlage für die Rechnung - ausdrucken.

Bei der Ermittlung der Miete ermittelt das Programm zunächst für jeden einzelnen Tag des Mietzeitraumes den „Tagesbestand“. Dieser errechnet sich aus der Summe der Belastungen bis einschließlich zu diesem Tag abzüglich der Summe der Entlastungen bis einschließlich zu diesem Tag. Wurde der betroffene Artikel in der Artikel-Stammdaten-Pflege mit „Miete für

1. Tag“ markiert, so werden Entlastungen jedoch erst um einen Tag danach zeitversetzt wirksam. Damit wird erreicht, dass auf jeden Fall Miete fällig wird, auch wenn Belastung und Entlastung am selben Tag erfolgen. Die Summe aller Tagesbestände des Mietzeitraumes stellt die Gesamtmenge dar, die als Rechnungsmenge vorgeschlagen wird. Multipliziert mit dem Preis ergibt sich daraus der Mietbetrag.

7.2 Tagesbestände auswerten

Menüpunkt: Auswertungen ↗ verschiedene Auswertungen ↗ Tagesbestände

(Abhängig von der Konfiguration des Programms können die dargestellten Felder andere Namen haben.)

Hier erfolgt die Auswertung der tagesbezogenen Salden für ein bestimmtes Konto. Diese dienen in der Regel zur Ermittlung der Mietkosten. In den Stammdaten des Dienstleistungsartikels wird festgelegt, ob positive oder negative Bestände abgerechnet werden sollen (Stellplatzmiete oder Leergutmiete).

Wählen Sie

- den Kontotyp
- das Konto
- den Artikel, dessen Bestände relevant sind
- ggf. eine der zugehörigen Dienstleistungen
- einen beliebigen Zeitraumes von... bis...

Wenn die Bestände bereits durch das Erfassen einer Mietrechnung generiert wurden, so werden Sie hier direkt angezeigt. Andernfalls können Sie die Errechnung der Tagesbestände durch Anklicken des entsprechenden Buttons auslösen.


Durch Klicken auf „Gesamtbetrag abrechnen/fakturieren“ wird eine entsprechende Rechnung erzeugt.

Abhängig von der Einstellung „Miete für POSITIVEN Bestand“ (ja oder nein) beim gewählten Dienstleistungsartikel erfolgt entweder nur die Abrechnung positiver Bestände (z.B. Stellplatzmiete) oder nur die Abrechnung negativer Bestände (Palettenmiete, Behältermiete).

7.3 Mietrechnung generieren

Menüpunkt: Verarbeitung → Rechnungen/Gutschriften → Mietrechnungen generieren

(Abhängig von der Konfiguration des Programms können dieser Menüpunkt und die dargestellten Felder andere Namen haben oder ausgeblendet sein.)



Hier werden die Mietrechnungen generiert für alle Lieferanten/Kunden mit dem Merkmal „Serien-Mail Miet-Rechnung“. Mietrechnungen werden generiert und als PDF an entsprechende E-Mails gehängt.

8 Verschiedenes

8.1 Frachtkosten erfassen

Menüpunkt: Verarbeitung ↗ Verschiedenes ↗ Frachtkosten

(Abhängig von der Konfiguration des Programms können dieser Menüpunkt und die dargestellten Felder andere Namen haben oder ausgeblendet sein.)

The screenshot shows the 'Frachtkosten' (Freight Costs) module in the PLV-Mustermann KG software. The interface includes a menu bar with options like 'Datei', 'Verarbeitung', 'Auswertungen', 'Stammdaten', 'Verwaltung', 'System', 'Hilfe', 'Bearbeiten', 'Erstellen', 'Externe Daten', 'Datenbanktools', and 'Add-Ins'. Below the menu bar is a toolbar with icons for various functions. The main area contains several input fields and tables for data entry.

Input Fields:

- Belegnr.: 11
- Lieferschein: [Empty]
- Zeitraum: 16.03.2017 - 16.03.2019
- Lief./Kunde: Grossmann
- Unternehmen: Mustermann KG
- Frachtart: E

gelieferte Artikelmenzen:

Artikel	AG	FA	Eingang	Ausgang
EU	MW	6	2	
GB	MW	0	1	

Lieferbelege und Gewichte:

Lieferbeleg	extBelegnr	FA	Konto	Gegenkonto	Gewicht	Frachtbeleg
50167	347865		Grossmann	Mustermann		11

Summary:

- Gesamtgewicht (kg): 0,0
- Frachtkosten: 1.000,00
- Maut: 0,00
- Gesamtkosten: 1.000,00
- Frachtkosten / kg: 0,00
- Maut / kg: 0,00
- Gesamtkosten / kg: 0,00

Notiz: [Empty text box]


Status Bar: Datensatz: 1 von 1 | Kein Filter | Suchen

Sonderfunktion zur Frachtkosten-Zuordnung und Auswertung. Beschreibung in getrenntem Handbuch.

8.2 Frachtkosten auswerten

Menüpunkt: Auswertung ↗ verschiedene Auswertungen ↗ Frachtkosten

(Abhängig von der Konfiguration des Programms können dieser Menüpunkt und die dargestellten Felder andere Namen haben oder ausgeblendet sein.)



PLV-Mustermann KG

Menü: Datei, Verarbeitung, Auswertungen, Stammdaten, Verwaltung, System, Hilfe, Bearbeiten, Erstellen, Externe Daten, Datenbanktools, Add-Ins

Toolbar: Lief./Kunde, Ladeort, Unternehmen, E-Mails, an Lief./Kunde, an Unternehmen, Lieferungen, Tagessendungen, Behälternummern, Tagesbestände, Frachtkosten

Konten auswerten, E-Mails, Rechnungen / Gutschriften, verschiedene Auswertungen

Auswertung Frachtkosten

Selektionen

Zeitraum von: 16.03.2017 - 16.03.2017

Lief./Kunde: [alle]

Unternehmen: []

Frachtart: [alle]

Ausgabe

☒ Liste

☐ Tabelle mit Exportfunktion

Formularansicht

Auswertung der unter 8.1. erfassten Frachtkosten. Beschreibung in getrenntem Handbuch.

8.3 Tourenplanung

Menüpunkt: Verarbeitung → verschiedenes → Tourenplanung

(Abhängig von der Konfiguration des Programms können dieser Menüpunkt und die dargestellten Felder andere Namen haben oder ausgeblendet sein.)

The screenshot shows the 'Tourenplanung' (Tour Planning) module in the PLV-Mustermann KG software. The interface includes a menu bar with options like 'Datei', 'Verarbeitung', 'Auswertungen', 'Stammdaten', 'Verwaltung', 'System', 'Hilfe', 'Bearbeiten', 'Erstellen', 'Externe Daten', 'Datenbanktools', and 'Add-Ins'. The toolbar contains icons for various functions, including 'Lieferungen erfassen', 'ungeprüfte Belege', 'Einsprüche bearbeiten', 'Konten abstimmen', 'Abstimmung', 'Ausgl.rechnung an Lief./Kunde', 'Ausgl.gutschrift an Lief./Kunde', 'Verkauf an Lief./Kunde', 'Mietrechnung an Lief./Kunde', 'Ausgl.rechnung an Unternehmen', 'Ausgl.gutschrift an Unternehmen', 'Mietrechnungen generieren', 'Frachtkosten', 'Tourenplanung', 'Bilanz', 'Import Belege', 'Export Belege', and 'Import / Export'.

The main workspace is divided into several sections:

- Tournummernfeld:** Includes fields for 'Tournummer', 'Spediteur', 'Ladeort', 'Datum' (16.03.2019), and 'Notiz'. There are also checkboxes for 'erledigt' and 'Neuer Beleg'.
- Selektionsmerkmale für die Auswahl von Abholadressen:** Includes dropdowns for 'Unternehmen', 'Kontogruppe', and 'Land'. There are also fields for 'PLZ' (99999 - 99999), 'Lieferungen berücksichtigen ab' (01.01.2000), and 'Mindestbestand' (1). Radio buttons for 'Abholkund', 'kein Abholkund', and 'egal' are present.
- Table:** A table with columns: Land, PLZ, Lief./Kunde, Unternehmen, Artikel, and Saldo. It is currently empty.
- Adressen:** A section with 'Adressen:' and 'Summe:' labels.
- Ausgewählte Adressen und abzuholende Mengen für diese Tour:** A section with a table that has columns: Land, PLZ, Lief./Kunde, Unternehmen, Artikel, Saldo, Abh.menge, Abholdatum, Abholnr, and Notiz. It is currently empty.
- Footer:** Includes 'Datensatz: 1 von 1', 'Kein Filter', and 'Suchen'.

Das Modul zur Tourenplanung dient der Zusammenstellung von Touren zur Einsammlung von Leerpaletten einschließlich Tourenoptimierung und erfordert eine gesonderte Lizenz. Beschreibung in getrenntem Handbuch.

8.4 Bilanzerstellung

Menüpunkt: Verarbeitung → verschiedenes → Bilanz

(Abhängig von der Konfiguration des Programms können dieser Menüpunkt und die dargestellten Felder andere Namen haben oder ausgeblendet sein.)

The screenshot shows the 'Bilanz' (Balance Sheet) form in the PLV-Mustermann KG software. The form is titled 'Neue Bilanz' and contains the following fields and buttons:

- Unternehmen:** Mustermann KG (dropdown)
- Artikel:** (dropdown)
- Jahr / Monat:** (date selection)
- Forderungen:** (input field)
- Verbindlichkeiten:** (input field)
- Buchbestand:** (input field)
- Inventurbestand:** (input field)
- Gesamtbestand:** (input field)
- Gesamtbestand vorh. Bilanz:** (input field)
- Einkauf:** (input field)
- Verkauf:** (input field)
- Sollbestand:** (input field)
- Differenzbestand:** (input field)
- Differenzen ohne Erklärung:** (input field)
- Differenzen mit Erklärung:** (input field)
- Differenzmenge:** (input field)
- Sachbearbeiter:** mr (input field)
- Niederlassungsleiter:** (input field)
- Buttons:** 'Werte berechnen', 'Korrekturbuchung durchführen', 'Korrekturbuchung durchgeführt' (checkbox)

The bottom status bar shows: Datensatz: 1 von 1, Kein Filter, Suchen, Doppelklick -> Artikel ansehen/bearbeiten; F5 -> Umbuchung


Sonderfunktion zur Erstellung einer „Paletten-Bilanz“ unter Berücksichtigung von Einkäufen und Verkäufen. Die Konten für Einkauf, Verkauf und Korrekturbuchungen müssen zuvor in der Parameter-Pflege hinterlegt werden. Errechnung der Bilanzwerte für einen Artikel und einen Monat. Erfassung des Inventurbestandes. Erfassung der Erklärung von Differenzen.

9 Stammdaten pflegen

9.1 Lieferanten/Kunden-Konten

Menüpunkt: Stammdaten → Konten → Lieferanten/Kunden-Konten

(Abhängig von der Konfiguration des Programms können dieser Menüpunkt und die dargestellten Felder andere Namen haben oder ausgeblendet sein.)



The screenshot shows the 'Liefer./Kunde-Konten' form in the PLV-Mustermann KG software. The form is divided into several sections:

- Konto suchen:** A green highlighted dropdown menu.
- Lief./Kunde-Id:** A text field containing 'HLS'.
- Bezeichnung:** A text field containing 'Hamburger Lagerservice'.
- Firma:** A text field containing 'Hamburger Lagerservice GmbH'.
- Anrede Herr/Frau:** A dropdown menu set to 'Herr'.
- Nachname:** A text field containing 'Paulsen'.
- Vorname:** A text field containing 'Paul'.
- Straße:** A text field containing 'Lange Reihe 12'.
- PLZ, Ort:** Text fields containing '224544' and 'Hamburg'.
- Land:** A dropdown menu.
- Brief-Anrede:** A text field containing 'Sehr geehrter Herr Paulsen'.
- Telefon:** A text field containing '040-1234567'.
- Mobil-Telefon:** A text field.
- Telefax:** A text field.
- E-Mail-Adresse:** A text field containing 'info@hls.de' and a 'senden' button.
- Serien-Mail Kontoausz.:** A checkbox that is checked, with an 'alle Mails anzeigen' button.
- Serien-Mail-Typ:** Radio buttons for 'Text', 'PDF-Anhang Brief' (selected), and 'PDF-Anhang Liste'.
- Serien-Mail Miet-Rng.:** A checkbox.
- E-Mail-Adresse Rechn.:** A text field.
- Internet-Homepage:** A text field.
- Sprache Kontoauszug:** A dropdown menu.
- Standard-Ladeort:** A dropdown menu.
- Debitorenkonto:** A text field.
- Steuernummer:** A text field.
- Zahlungsbedingung:** A dropdown menu set to '-'. A 'steuerpflichtig' checkbox is checked.
- Kundennummer:** A text field containing '676675'.

On the right side, there are checkboxes for 'Datensatz nicht in Auswahl anzeigen', 'Datensatz nicht in Auswertung ausgeben', 'kein Tauschkonto', and 'Abholkunde'. Below these is a 'Kontogruppen' section with a table showing 'Kunden 1' and a count of '0'. At the bottom, there is a 'Notiz' field.

Durch Eingabe einer bereits vorhandenen Konto-Id im grün unterlegten Feld „Konto suchen“ können Sie direkt zur Anzeige und Bearbeitung des gewünschten Kontos springen. Sie können auch nach beliebigen Texten in beliebigen Feldern suchen. Verwenden Sie dazu den Menüpunkt „Bearbeiten → Suchen“ oder betätigen Sie in dem betroffenen Feld die Tastenkombination „Strg-F“ um das Fenster „Suchen und Ersetzen“ zu öffnen.

Für jedes neue Konto müssen Sie eine eindeutige, alphanumerische, später nicht mehr änderbare Kunden-Id. vergeben (z.B. eine Abkürzung des Firmennamens). Dafür stehen maximal 30 Stellen zur Verfügung.

Auch die übrigen Felder sind bei Bedarf auszufüllen, insbesondere die Anschrift für den Ausdruck der versandfertigen Mahnungen.

Wenn Sie das Merkmal „**Datensatz nicht in Auswahl anzeigen**“ markiert haben, wird das Konto nicht mehr in den Auswahl-Kombifeldern zur Verfügung gestellt. Damit können Sie Konten ausblenden, die nicht mehr verwendet werden sollen.

Wenn Sie das Merkmal „**Datensatz nicht in Auswertung ausgeben**“ markiert haben, erscheint das Konto nicht (mehr) in den Konto-Auswertungen (sinnvoll, z.B. bei Hilfskonten wie "Einkauf").

Die Kennzeichnung von Konten mit "nicht in Auswahl anzeigen" oder "nicht in Auswertung ausgeben" erfordert das spezielle Benutzerrecht "darf Konten deaktivieren". Bei Setzen eines Kennzeichens muss eine Begründung eingegeben werden.

Durch Zuordnung von Konten zu einer (oder mehreren) **Kontogruppe** kann diese Kontogruppe anschließend gezielt ausgewertet werden.

Wenn Sie die **E-Mail-Adresse** des Kunden speichern, können Sie durch Anklicken des Buttons „**senden**“ direkt aus diesem Fenster heraus eine E-Mail versenden.

Nur die als **Serien-Mail-Empfänger** gekennzeichneten Konten werden bei der Erstellung von Kontoauszügen in Form von Serien-E-Mails berücksichtigt! Über den **Serien-Mail-Typ** kann außerdem festgelegt werden, ob der Empfänger eine reine Text-Mail mit dem Kontoauszug als Inhalt oder eine kurze Mail mit dem Kontoauszug als PDF-Anhang (Brief oder Liste) erhalten soll. Mit dem Button **alle Mails anzeigen** können Sie sich alle gesendeten und ungesendeten E-Mails für dieses Konto anzeigen lassen (analog Auswertung -> E-Mails).

Wenn Sie die **Internet-Seite** des Kunden speichern, können Sie durch Anklicken des Buttons „**zeigen**“ diese Seite direkt über Ihren Internet-Browser aufrufen.

Für jeden **Artikel** können Sie je Konto einen individuellen **Preis** speichern, der dann bei der Rechnungserstellung als Vorschlag Berücksichtigung findet:

Artikel	Preis €	Min.saldo
EU	15,00	-50
GB	200,00	

☐ nur diese Artikel bei der Erfassung zulassen
☐ nur diese Artikel in Auswertungen anzeigen


Außerdem können Sie für jeden Artikel den von Ihnen gewünschten **Mindestsaldo** für dieses Konto hinterlegen und später gezielt die Konten Auswerten, die diesen Mindestsaldo unterschreiten.

Durch Setzen der Markierung „**nur diese Artikel bei der Erfassung zulassen**“, können zusätzlich sicherstellen, dass bei der Erfassung von Lieferungen und Rechnungen für den betroffenen Kunden nur diese Artikel verwendet werden können.

Durch Setzen der Markierung „**nur diese Artikel in Auswertungen anzeigen**“, können zusätzlich sicherstellen, dass bei der Auswertung des Kontos für den betroffenen Kunden nur diese Artikel abgezeigt werden.

In der Konten-Pflege stehen Ihnen diverse **Buttons** (oben rechts) zur Verfügung:

- Mittels des **Kopier-Buttons** (oder Eingabe Alt-g) kann ein Konto kopiert werden.
- Durch Anklicken des **Filter-Buttons** (Alt-l) wird ein Filterformular geöffnet, in dem Sie beliebige, einschränkende Daten eingeben können:



Durch Eingabe von Daten im Filterformular und Anklicken des dortigen Filter-Buttons wird die „Grundmenge“ der in der Konten-Pflege angezeigten Datensätze eingeschränkt. Wenn Sie z.B. als Filterkriterium in der Bezeichnung „H“ eingeben, so werden anschließend nur noch die Konten angezeigt, deren Bezeichnung mit „H“ beginnt. Sie können dann gezielt mit diesen Datensätzen weiterarbeiten oder eine entsprechende Liste ausdrucken.

- Nach Festlegung eines Filters erscheint unten in der Statuszeile der Text „Filtered“ und der **Button „Filter aufheben“** erhält einen roten Rahmen. Durch Anklicken des Buttons „Filter aufheben“ (Alt-z) wird die Eingabe eines Filters rückgängig gemacht und es werden alle gespeicherten Datensätze angezeigt.
- Durch Anklicken des **„Neuer Datensatz“-Buttons** (Alt-n) können Sie das Formular für die Erfassung eines neuen Kontos frei machen.
- Der Button **„Datensatz speichern“** (Alt-p) speichert die von Ihnen eingegebenen Daten sofort. Andernfalls werden die Daten gespeichert, sobald Sie auf einen anderen Datensatz wechseln oder das Fenster schließen.
- Der **„Datensatz löschen“-Button** (Alt-x) ermöglicht Ihnen, ein versehentlich erfasstes Konto sofort wieder zu löschen. Wenn für ein Konto bereits Belege gespeichert sind, so kann das Konto nicht mehr gelöscht werden.

- Durch Anklicken des **Etiketten-Buttons** (Alt-e) werden Adressetiketten gedruckt.
- Eine Liste der Stammdaten kann über den **Druck-Button** (Alt-r) erstellt werden.
- Mit dem **„Fenster schließen“-Button** (Alt-v) verlassen Sie das Verarbeitungs-Formular und gelangen zurück ins Hauptmenü.

9.2 Ladeort-Konten

Menüpunkt: Stammdaten ↗ Konten ↗ Ladeort-Konten

(Abhängig von der Konfiguration des Programms können dieser Menüpunkt und die dargestellten Felder andere Namen haben oder ausgeblendet sein.)

Die Erfassung erfolgt wie bei den Lieferanten/Kunden-Konten. (Siehe oben: „Lieferanten/Kunden-Konten“!)

Für Ladeort-Konten können keine Preise hinterlegt werden, weil es nicht möglich ist, Rechnungen an Ladeorte zu schreiben.

9.3 Unternehmen-Konten

Menüpunkt: Stammdaten → Konten → Unternehmen-Konten

(Abhängig von der Konfiguration des Programms können dieser Menüpunkt und die dargestellten Felder andere Namen haben oder ausgeblendet sein.)

The screenshot shows the 'Unternehmen-Konten' (Company Accounts) form in the PLV-Mustermann KG software. The form is divided into several sections:

- Konto suchen:** A dropdown menu for selecting a company.
- Unternehmen-Id:** A text field containing 'Mustermann KG'.
- Bezeichnung:** A text field containing 'Mustermann KG'.
- Firma:** A text field containing 'Paul Mustermann KG'.
- Anrede Herr/Frau:** A dropdown menu.
- Nachname:** A text field.
- Vorname:** A text field.
- Straße:** A text field containing 'Breitestraße 13'.
- PLZ, Ort:** A text field containing '22222 Hamburg'.
- Land:** A dropdown menu.
- Brief-Anrede:** A text field.
- Telefon:** A text field.
- Mobil-Telefon:** A text field.
- Telefax:** A text field.
- E-Mail-Adresse:** A text field with a 'senden' button.
- Serien-Mail Kontoausz.:** A checkbox.
- Serien-Mail Typ:** Radio buttons for 'Text', 'PDF-Anhang Brief', and 'PDF-Anhang Liste'.
- Serien-Mail Miet-Rng.:** A checkbox.
- E-Mail-Adresse Rechn.:** A text field.
- Internet-Homepage:** A text field with a 'zeigen' button.
- Debitorenkonto:** A text field.
- Steuernummer:** A text field.
- Zahlungsbedingung:** A dropdown menu with 'steuerpflichtig' checked.
- Kundennummer:** A text field.

On the right side, there is a table for 'Fahrzeuge' (Vehicles) with columns 'Kennzeichen' (License Plate) and 'Notiz' (Note). The table contains the following data:

Kennzeichen	Notiz
GF TT 543	10.12.2012 12:29:09 (mr)
HH PP 765	10.12.2012 12:26:57 (mr)
HH PP 777	23.09.2018 21:58:30 (mr)
*	0

At the bottom, there is a 'Notiz' (Note) text area.


Die Erfassung erfolgt wie bei den Lieferanten/Kunden-Konten. (Siehe oben: „Lieferanten/Kunden-Konten“!)

Für Unternehmen-Konten können jedoch zusätzlich (beliebig viele) **Fahrzeuge** (Register „Fahrzeuge“) gespeichert werden.

Für jedes Fahrzeug können Sie das zugehörige **Kennzeichen** und eine **Notiz** hinterlegen.

9.4 Kontengruppen

Menüpunkt: Stammdaten ↗ Konten ↗ Kontengruppen



Hier können Sie bei Bedarf beliebige Kontengruppen erfassen, die Sie den Lieferanten- / Kunden-Konten zuordnen möchten. Die Zuordnung der Konten zu Kontengruppen dient der differenzierten Auswertung (Selektion einzelner Kontengruppen bei der Konten-Auswertung).

Jede Kontengruppe muss eine eindeutige, alphanumerische **Id** erhalten.

9.5 Artikel (Ladehilfsmittelarten / Palettentypen / Dienstleistungen)

Menüpunkt: Stammdaten ↗ Artikel

PLV-Mustermann KG

Datenverarbeitung | Stammdaten | Verwaltung | System | Hilfe | Bearbeiten | Erstellen | Externe Daten | Datenbanktools | Add-Ins

Lief./Kunde-Konten | Ladeort-Konten | Unternehmen-Konten | Kontengruppen-Konten | Artikel | Artikelgruppen | Verschiedens | Import / Export

Artikel suchen

Artikel: EU

Bezeichnung: Euro-Palette

Übersetzungen:

Englisch	europallet
Deutsch	Europalette
*	

Artikelgruppe: MW Mehrweg

Mengeneinheit: Stück

Gewicht (kg): 0,000

☐ (Die Anzahl dieser Artikel ist ggf. relevant für die Errechnung des Durchschnittsgewichtes je Pa)

☐ (Beim Erfassen einer Lieferung wird mit F5 eine Umbuchung auf diesen Artikel generiert.)

Artikel	Menge	Notez

Preis €: 12,00 (Ggf. hat der beim Konto hinterlegte individuelle Preis Priorität.)

Steuersatz: V Erlöskonto für FiBu

Dienstleistung / Miete: ☐ (Artikel nicht in Konten-Auswertung anzeigen)


Miete für POSITIV: ☐ (Bestand dieses Artikels zur Berechnung der Miettagge heranzie)

Miete für 1. Tag: ☐ (Miete nur abrechnen, wenn Bestand positiv ist. Z.B.: Stellplatzmiete.)

Serien-Mail Miet-Rechnung: ☐ (Miete bereits berechnen, wenn Belastung und Entlastung am selben Tag stattfinden.)

gültig von: bis

Abbildung bearbeiten



Datensatz: 1 von 10 | Kein Filter | Suchen

Für jeden **Artikel** (Paletten-, Lagerhilfsmittel- oder Leerguttyp) erfassen Sie hier einen Datensatz.

Sie können hier zusätzlich **Dienstleistungen** – z.B. Behältermiete – hinterlegen, die Sie später im Menüpunkt „Mietrechnung“ in Rechnung stellen.

Durch Eingabe einer bereits vorhandenen Artikel-Id im grün unterlegten Feld **Artikel suchen** können Sie direkt zur Anzeige und Bearbeitung des gewünschten Artikels springen. Sie können auch nach beliebigen Texten in beliebigen Feldern **suchen**. Verwenden Sie dazu den Menüpunkt „Bearbeiten – Suchen“ oder betätigen Sie in dem betroffenen Feld die Tastenkombination „Strg-F“ um das Fenster „Suchen und Ersetzen“ zu öffnen.

Jeder neue Artikel muss eine eindeutige, alphanumerische, maximal 20stellige **Artikel-Id** (Identnummer) erhalten. Im Feld **Bezeichnung** kann der Artikel ausführlich beschrieben werden.

Wollen Sie grundsätzlich verhindern, dass ein Artikel weiter verwendet wird, so markieren Sie das Feld **Datensatz nicht in Auswahl anzeigen**.

Alle Artikel mit der Markierung **im Passierschein auflisten** werden in der speziellen Palettenschein-Belegart „Passierschein“ aufgelistet. Dieser Beleg ist ein Formular, das dem LKW-Fahrer am Werkseingang mitgegeben wird, und auf dem manuell für jeden Artikel die

entladene und beladene Menge quittiert wird. Beim Verlassen des Werksgeländes werden die Mengen endgültig in PLV erfasst und gebucht.

Jeder Artikel muss einer **Gruppe** zugeordnet werden, die Sie zuvor im Menüpunkt „Stammdaten -> Artikelgruppen“ angelegt haben. Mittels der Artikelgruppen können sie später Ihre Daten differenziert auswerten. Wenn Sie den Artikel **keiner** Artikelgruppe zuordnen möchten, geben Sie in dem Feld „-“ ein.

Jedem Artikel ordnen Sie bei Bedarf eine passende **Mengeneinheit** zu. Neue Mengeneinheiten können Sie im Hauptmenüpunkt „Stammdaten -> Mengeneinheiten“ erfassen.

Wenn Sie für den Artikel ein **Gewicht** (in kg) eingeben, werden bei der Erfassung der Lieferbelege die Einzelgewichte der Artikel addiert und die Summe wird als Gesamtgewicht der Lieferung vorgeschlagen.

Über das Merkmal **Masterartikel/Packstück** legen Sie bei Bedarf fest, welche Lademittel später bei der „Auswertung der Tagessendungen“ für die Berechnung des Durchschnittsgewichtes je Packstück berücksichtigt werden sollen. Sie können dieses Feld ignorieren, wenn Sie die genannte Auswertung nicht benötigen. (Sonderfunktion)

Wenn in einem Lieferbeleg eine Position für einen Artikel erfasst wurde, für den im Artikelstamm das Feld **Umbuchung auf Artikel** gefüllt ist, so kann dann in der nächsten leeren Position des Beleges die Taste "F5" betätigt werden. Dadurch wird automatisch eine Gegenbuchung (weitere Position) für eben diesen Artikel generiert, so dass im Ergebnis die Menge vom ersten Artikel auf den zweiten umgebucht wird. Dies dient z.B. der Umbuchung des Artikels "Container mit Mietberechnung" auf den Artikel "Container bereit zur Abholung - ohne Mietberechnung".

Wenn es sich bei dem Artikel um ein **Set** (eine Stückliste) handelt, dessen Bestandteile Sie bei der Erfassung der Lieferungen automatisch zusätzlich (parallel) buchen möchten, können Sie die betroffenen **Teile** und ihre Mengen in der zugehörigen kleinen Tabelle erfassen.

Für jeden Artikel können Sie eine **Abbildung** speichern. Klicken Sie auf den Button „einfügen“, um ein neues Bild auf Basis einer gespeicherten Bild-Datei einzufügen. Klicken Sie auf das Bild doppelt, um ein gespeichertes Bild zu bearbeiten. Achten Sie darauf, keine zu großen Grafiken bzw. Fotos zu verwenden, da Sie dadurch das Datenbank-Volumen erheblich aufblähen und die Verarbeitung verlangsamen. Die Grafiken sollen nur informativen Charakter haben und maximal 10-30 KB groß sein.

Der **Preis** des Artikels wird bei Bedarf hinterlegt und ist ggf. ein Vorschlagswert für die Rechnungserstellung. Sind zusätzlich individuelle Preise beim Kunden- oder Unternehmen-Konto hinterlegt, so haben diese Vorrang.

Für die Rechnungserstellung ist außerdem die Zuordnung eines **Steuersatzes** zum Artikel erforderlich. („-“ = keine Steuer, „H“ = halbe Steuer 7%, „V“ = volle Steuer 19%). Die Bedeutung bzw. Prozentwerte der Steuersätze können Sie im Menüpunkt „Stammdaten -> Steuersätze“ konfigurieren.

Zur Datenübergabe (der Rechnungen) an die Finanzbuchhaltung können Sie für jeden Artikel ein **Erlöskonto** hinterlegen.

Dienstleistungen erhalten eine Markierung in dem entsprechenden Feld. Dienstleistungs-Artikel werden in Liefer-Belegen nicht zur Auswahl angeboten, sondern nur in Rechnungen. Sie erscheinen außerdem nicht auf den Konten-Auswertungen.

Wenn es sich bei der Dienstleistung um eine Mietleistung handelt, deren Menge auf Grund der geführten Konten automatisch ermittelt werden soll, so muss im Feld **Miete für Artikel** der entsprechende Lagerhilfsmittel-Artikel ausgewählt werden, dessen Lieferungen bzw. Bestände Basis für die Mietabrechnung mit dem gerade angezeigten Mietartikel sein sollen.

Abhängig von der Einstellung „**Miete für POSITIVEN Bestand**“ (ja oder nein) bei einem Dienstleistungsartikel erfolgt später bei der Berechnung von Miete entweder nur die Abrechnung positiver Bestände (z.B. Stellplatzmiete) oder nur die Abrechnung negativer Bestände (Palettenmiete, Behältermiete).


Durch eine Markierung im Feld **Miete für 1. Tag** wird entschieden, ob Entlastungen (Rücklieferungen) erst am Folgetag wirksam werden sollen. Dadurch wird auch für Artikel, die am selben Tag geliefert und zurückgeliefert werden, bereits Miete abgerechnet (z.B. für Container-Vermietung). Andernfalls wäre der zu berechnende Mietbestand an diesem Tage per Saldo Null. Fehlt diese Markierung, so werden Entlastungen direkt am Tag der Rücklieferung wirksam für die Berechnung des Mietbestandes.

Für Saisonartikel können Sie einen Gültigkeitszeitraum (**gültig von... bis...**) erfassen. Damit können Sie z.B. die berechneten Mietkosten saisonabhängig machen, in dem sie für einen Ladehilfsmittel-Artikel mehrere zugeordnete Mietartikel (Dienstleistungen) speichern, die in verschiedenen Zeiträumen gültig sind.

Im Feld **Notiz** können Sie beliebigen Text speichern.

9.6 Artikelgruppen

Menüpunkt: Stammdaten ➔ Artikelgruppen



Hier können Sie bei Bedarf beliebige Artikelgruppen erfassen, die Sie den Artikeln zuordnen möchten. Die Zuordnung der Artikel zu Artikelgruppen dient der differenzierten Auswertung (Selektion einzelner Artikelgruppen bei der Konten-Auswertung).

Jede Artikelgruppe muss eine eindeutige, alphanumerische **Id** erhalten.

9.7 Abstimmstatus


Menüpunkt: Stammdaten ↗ Verschiedenes ↗ Abstimmstatus

Id	Erläuterung
OK	ohne Differenz
prüfen	Differenz gefunden

In dieser Tabelle können Sie die Texte eingeben, nach denen Sie Konten-Abstimmungen bewerten bzw. gruppieren wollen. Bei der Abstimmung eines Konto-Saldos können Sie einen der hier hinterlegten Texte zur Dokumentation auswählen.

9.8 Abstimmturnus

Menüpunkt: Stammdaten ↗ Verschiedenes ↗ Abstimmturnus



Diese Funktion verwenden Sie, wenn Sie die Abstimmung Ihrer Konten nicht zu festen Terminen durchführen wollen, sondern für jedes Konto den Abstimmtermin dynamisch ermitteln wollen. Abhängig vom absoluten Wert des Saldos am Tag der Prüfung oder der Anzahl der Buchungen seit der letzten Abstimmung können Sie festlegen, nach wie vielen Monaten das Konto erneut abgestimmt werden muss. Damit werden Konten mit niedrigem Umsatz seltener abgestimmt als Konten mit hohem Umsatz.

Wenn Sie die Abstimmung starten und dort die Funktion „Abstimmturnus ... berücksichtigen“ markieren, so wird für alle Konten errechnet, ob Sie auf Basis der hier hinterlegten Kriterien zur Abstimmung „dran“ sind. Falls eines der Kriterien erfüllt und der zugehörige Monats-Zeitraum abgelaufen ist, wird das Konto zur Abstimmung vorgeschlagen.

9.9 Feiertage


Menüpunkt: Stammdaten ↗ Verschiedenes ↗ Feiertage

Datum	Erläuterung	
19.04.2019	Karfreitag	0
22.04.2019	Ostermontag	0
*		0

Pflege der Feiertage, an denen keine Leergutmiete abgerechnet werden soll..

9.10 Firmen (Mandanten)

Menüpunkt: Stammdaten ↗ Verschiedenes ↗ Firmen



In der Standardeinstellung, in der PLV ausgeliefert wird, werden bei allen Branchen die Felder zur Erfassung von „Firma“ und „Lager“ ausgeblendet. Bei Bedarf können diese Felder eingeblendet werden, um eine weitere Differenzierungsmöglichkeit bei der Konten-Auswertung zu bieten (Siehe Hauptmenüpunkt „Verwaltung -> Parameter-Pflege“!)

Falls Sie Ihre Belege differenziert nach mehreren (eigenen) Firmen bzw. Teilen Ihres Unternehmens erfassen wollen, können Sie hier die zulässigen Firmen hinterlegen.

Mandantenfähigkeit: Bei Vorliegen einer Firmenlizenz können „Firmen“ im Sinne von „Mandanten“ genutzt werden. Jeder Beleg wird dann grundsätzlich einer Firma zugeordnet. Bei der Auswertung der Konten wird auf diese Firma Bezug genommen und es werden die Firmendaten (Kopfzeile, Firmenlogo, Absenderzeile und Fußzeile) in den Belegen ausgedruckt. Die Salden beziehen sich dann nur auf die unter dieser Firma erfassten Buchungen. Jeder Benutzer kann bei Bedarf einer Firma zugeordnet werden, so dass er nur Belege dieser Firma erfassen und auswerten kann.

9.11 Lager

Menüpunkt: Stammdaten ↗ Verschiedenes ↗ Lager

Lager	Bezeichnung	
-	Keine Lagerzuordnung	04.03.2003 13:41:49 (MR)
HH01	Lager 1 in Hamburg	13.03.2003 13:56:51 (MR)
*		0

In der Standardeinstellung, in der PLV ausgeliefert wird, werden bei allen Branchen die Felder zur Erfassung von „Firma“ und „Lager“ ausgeblendet. Bei Bedarf können diese Felder eingeblendet werden, um eine weitere Differenzierungsmöglichkeit bei der Konten-Auswertung zu bieten (Siehe Hauptmenüpunkt „Verwaltung -> Parameter-Pflege“!).

Falls Sie Ihre Daten differenziert nach mehreren (eigenen) Lägern erfassen wollen, jedoch hierfür **keine Konten** (Unternehmen-Konten) anlegen möchten oder können, speichern Sie hier die zulässigen Lager als einfache Datensätze.

9.12 Lagerplätze

Menüpunkt: Stammdaten ↗ Verschiedenes ↗ Lagerplätze

The screenshot shows the 'Lagerplätze' (Warehouse Locations) screen in the PLV-Mustermann KG software. The interface includes a menu bar with options like 'Datei', 'Verarbeitung', 'Auswertungen', 'Stammdaten', 'Verwaltung', 'System', 'Hilfe', 'Bearbeiten', 'Erstellen', 'Externe Daten', 'Datenbanktools', 'Add-Ins', and a help icon. Below the menu bar is a toolbar with icons for 'Lief./Kunde-Konten', 'Ladeort-Konten', 'Unternehmen-Konten', 'Kontengruppen', 'Artikel', 'Artikelgruppen', 'Verschiedenes', and 'Import / Export'. The main area displays a table with columns: 'Lager', 'Lagerplatz', 'Hinweis', and 'Palette/Behälter'. The table contains four rows of data. On the right side of the table, there are three timestamps: '19.08.2018 22:25:10 (DEMO)', '19.08.2018 22:24:59 (DEMO)', and '16.03.2019 16:08:05 (DEMO)', followed by a '0' at the bottom. The status bar at the bottom shows 'Datensatz: 14', '4 von 4', 'Kein Filter', and a 'Suchen' button. The bottom left corner displays 'GUELTIG_AB'.

Lager	Lagerplatz	Hinweis	Palette/Behälter
-	R1F1	Reihe 1 Fach 1	
-	R1F2	Reihe 1 Fach 2	
HH01	HHRF2		

Lagerplätze können einzelnen Lademitteln beim Eingang mit Menge 1 zugeordnet werden (Siehe „Lieferungen erfassen“!).

Jeder Lagerplatz kann einem Lager zugeordnet werden. Darüber lässt sich steuern, welche Lagerplätze ein Benutzer vergeben darf.

Die **Id** des Lagerplatzes muss eindeutig sein und darf sich auch für ein anderes Lager nicht wiederholen.

9.13 Mengeneinheiten

Menüpunkt: Stammdaten ↗ Verschiedenes ↗ Mengeneinheiten

The screenshot shows the 'Mengeneinheiten' (Units of Measure) screen in the PLV-Mustermann KG software. The interface includes a menu bar with options like Datei, Verarbeitung, Auswertungen, Stammdaten, Verwaltung, System, and Hilfe. Below the menu is a toolbar with icons for various functions. The main area is titled 'Mengeneinheiten' and contains a table with columns 'Id' and 'Stück'. The 'Id' column has a dropdown menu with 'Stück' selected, and the 'Stück' column has a value of '0'. The status bar at the bottom shows 'Datensatz: 2 von 2' and 'Formularansicht'.

Hier können Sie bei Bedarf beliebige zusätzliche Mengeneinheiten erfassen, die Sie den Artikeln zuordnen möchten.

Jede Mengeneinheit muss eine eindeutige, alphanumerische **Id** erhalten.

9.14 Spediteure (Abholer in der Tourenplanung)

Menüpunkt: Stammdaten ↗ Verschiedenes ↗ Spediteure

The screenshot shows the 'Spediteure' form in the PLV-Mustermann KG application. The form is titled 'Spediteure' and is located under the 'Stammdaten' menu. The form contains the following fields:

- Konto suchen: [Dropdown]
- Spediteur-Id: **Spediteur Mustermann**
- Bezeichnung: **Spediteur Mustermann**
- Firma: **Mustermann OHG**
- Anrede Herr/Frau: **Herr** [Dropdown] **Titel** [Dropdown]
- Nachname: **Becker**
- Vorname: **Heinz**
- Straße: **Lange Reihe 5**
- PLZ, Ort: **56324 Qualen**
- Land: [Dropdown]
- Brief-Anrede: **Sehr geehrter Herr Becker**
- Telefon: [Text]
- Mobil-Telefon: [Text]
- Telefax: [Text]
- E-Mail-Adresse: [Text] **senden**
- Serien-Mail Miet-Rng.: ☐
- E-Mail-Adresse Rechn.: [Text]
- Internet-Homepage: [Text] **zeigen**
- Sprache für Aufträge: [Dropdown]
- Standard-Ladeort: [Dropdown]

The form also includes a 'Notiz' field at the bottom right. The status bar at the bottom indicates 'Datensatz: 1 von 1' and 'Kein Filter'.

Hier speichern Sie die Adressen von Spediteuren, die in der Tourenplanung mit der Abholung von Leerpalletten beauftragt werden.

9.15 Steuersätze

Menüpunkt: Stammdaten ↗ Verschiedenes ↗ Steuersätze

Id	gültig ab	gültig bis (optional)	Prozentwert
-	01.01.1994		0,0
H	01.01.1994		7,0
V	01.01.1990	31.03.1997	15,0
V	01.04.1997	31.12.2006	16,0
V	01.01.2007		19,0
*			0,0

Hier speichern Sie die Mehrwertsteuer-Sätze für die Rechnungserstellung.

Für jede **Steuer-Id** (halbe Steuer, volle Steuer) können mehrere Datensätze angelegt werden, um einen Termin-abhängigen Wechsel des Prozentsatzes zu ermöglichen. Dazu wird der jeweilige Gültigkeitszeitraum hinterlegt. Neue Steuersätze werden wirksam für alle Rechnungen, die Sie im Anschluss neu erfassen und deren Rechnungsdatum im betroffenen Zeitraum liegt.

9.16 Zahlungsbedingungen

Menüpunkt: Stammdaten ↗ Verschiedenes ↗ Zahlungsbedingungen

Id	Bezeichnung	
-	keine	0
0	sofort fällig	13.03.2003 13:56:28 (MR)
14	zahlbar innerhalb von 14 Tagen	13.03.2003 13:56:22 (MR)
*		0

Für jede Zahlungsbedingung, die Sie bei der Rechnungserstellung verwenden möchten, speichern Sie hier eine beliebige, alphanumerische **Id** und den zugehörigen Text für die Rechnung. In den Kunden- und Unternehmen-Konten können Sie jeweils eine Standard-Zahlungsbedingung hinterlegen.

9.17 Texte

Menüpunkt: Verwaltung ➔ Texte

Sprache	Übersetzung	Betreff
Englisch	Regards palet devision	0
Deutsch	Mit freundlichen Grüßen Palettenabteilung	0
*		0

Bei der Erstellung von Rechnungen sowie bei der Auswertung und dem Versand von Listen per E-Mail können Sie auf die hier erfassten Zusatztexte zurückgreifen. Der Text wird dann am Ende der jeweiligen Auswertung - quasi als Mitteilung an den Empfänger - ausgedruckt. Wird die Auswertung als E-Mail versandt, so wird der Text als E-Mail-Text verwendet und der Betreff als E-Mail-Betreff.

Für jeden Zusatztext, den Sie verwenden möchten, speichern Sie hier eine beliebige, alphanumerische **Id** und den zugehörigen Text und ggf. Betreff.


Es gibt **Standard-Zusatztexte**, die für die Erstellung von **Serien-Mails** verwendet werden: „Serien-E-Mail Kontoauszug PDF“ und „Serien-E-Mail Kontoauszug TEXT“. Diese Texte werden in die entsprechende Mail eingeblendet. Der Text mit der Id „Serien-E-Mail TEXT vorab“ enthält den Text für den Vorab-Brief, der vor dem eigentlichen Kontoauszug erscheint.

Wenn Sie in den Konten der Empfänger eine **Sprache** hinterlegt haben, müssen Sie hier sprachbezogene Übersetzungen zu jedem Zusatztext speichern und können damit eine Empfänger-abhängige mehrsprachige Ausgabe generieren.

10 Daten exportieren und importieren

10.1 Konten exportieren

Menüpunkt: Stammdaten → Import/Export → Konten exportieren



Mit dieser Funktion können Sie eine Excel-Tabelle erzeugen, die alle Daten der von Ihnen gewählten Konten enthält.

Wählen Sie den gewünschten **Kontotyp** und - bei Bedarf - ein einzelnes gewünschtes **Konto**.

Im Feld **Zieldatei** wird der Name der zu erstellenden Datei – einschließlich Pfad – eingegeben. Mit dem „Datei suchen“-Button können Sie eine bereits vorhandene Datei in Ihrem System suchen, die dann überschrieben wird.


Dateiname und Pfad werden beim Schließen des Fensters gespeichert und beim nächsten Aufruf wieder vorgeschlagen.

Klicken Sie auf den Button „**Konten exportieren**“ um die Excel-Tabelle zu erstellen.

Mit dem Menüpunkt „Stammdaten -> Konten importieren“ können Sie eine hier erstellte Excel-Tabelle auf einem anderen PLV-System einlesen. Damit können Sie einen regelmäßigen Datenaustausch zwischen mehreren PLV-Anwendungen – z.B. Filialen und Zentrale – realisieren.

10.2 Konten importieren

Menüpunkt: Stammdaten ➤ Import/Export ➤ Konten importieren



Mit dieser Funktion können Sie eine Excel-Tabelle einlesen, um Konten-Stammdaten in Ihrem System zu speichern und ggf. zu aktualisieren.

Im Feld **zu importierende Excel-Datei** wird der Name der Datei – einschließlich Pfad – eingegeben. Mit dem „Datei suchen“-Button können Sie alternativ die Datei in Ihrem System suchen. Dateiname und Pfad werden beim Schließen des Fensters gespeichert und beim nächsten Aufruf wieder vorgeschlagen.

Sie können festlegen, ob bereits bekannte/**vorhandene Konten** ggf. überschrieben/geändert werden sollen, oder ob die Daten bereits vorhandener Konten beim Import ignoriert werden sollen.

Klicken Sie auf den Button „**Konten importieren**“ um die Excel-Tabelle einzulesen.

Mit dem Menüpunkt „Stammdaten -> Konten exportieren“ können Sie auf einem anderen PLV-System eine geeignete Excel-Tabelle als Basis für den Import erstellen. Damit können Sie einen (regelmäßigen) Datenaustausch zwischen mehreren PLV-Anwendungen – z.B. Filialen und Zentrale – realisieren.

Falls Sie Daten aus einem anderen (nicht PLV-) System importieren wollen, achten Sie darauf, dass die Excel Tabelle den richtigen Aufbau haben muss! Die erste Zeile der Tabelle muss die korrekten Feldnamen enthalten! Eine Vorlage für den erforderlichen Dateiaufbau können Sie einfach mit dem Menüpunkt „Stammdaten -> Konten exportieren“ erstellen!

10.3 Belege exportieren

Menüpunkt: Verarbeitung ➔ Import/Export ➔ Export Belege

The screenshot shows the 'Export Belege' window in the PLV-Mustermann KG application. The window has a title bar with the application name and standard window controls. Below the title bar is a menu bar with options like 'Datei', 'Verarbeitung', 'Auswertungen', 'Stammdaten', 'Verwaltung', 'System', 'Hilfe', 'Bearbeiten', 'Erstellen', 'Externe Daten', 'Datenbanktools', and 'Add-Ins'. A ribbon-like interface follows with icons for various functions. The main area of the window is titled 'Export Belege' and contains a 'Selektionen' section with several filter fields: 'Belegtyp' (set to 'Lieferung'), 'Lief./Kunde' (set to '[alle]'), 'Ladeort' (set to '[alle]'), 'Unternehmen' (set to '[alle]'), 'Fahrzeug' (set to '[alle]'), 'Zeitraum von' (31.12.2011) 'bis' (15.03.2019), 'Belegnr.' (50149) 'bis' (50167), 'Lieferschein' (123132) 'bis' (Rng. 2019-01 oder 'leer'), 'Artikel' (set to '[alle]'), 'storniert' (nicht stornierte Belege), and 'geprüft' (alle Belege). To the right of these filters are two buttons: 'Belege exportieren' and 'Belege anzeigen'. Below the filters is a 'Zieldatei (Excel-Tabelle)' field containing the path 'C:\Programme\PLV\Belege.xls' and a file selection icon. The status bar at the bottom shows 'F4 -> Auswahl-Liste.'

Mit dieser Funktion können Sie eine Excel-Tabelle erzeugen, die alle Daten der von Ihnen gewählten Belege enthält.

Wählen Sie den gewünschten **Belegtyp** (Lieferung oder Rechnungen) und - bei Bedarf - weitere Einschränkungen.

Beim Öffnen des Fensters sind alle Selektionsmerkmale so vorgelegt, dass der **gesamte** Datenbestand berücksichtigt wird! Durch Eingabe anderer Selektionsmerkmale schränken Sie den Export auf den von Ihnen gewünschten Bereich ein.

Im Feld **Zieldatei** wird der Name der zu erstellenden Datei – einschließlich Pfad – eingegeben. Mit dem „Datei suchen“-Button können Sie eine bereits vorhandene Datei in Ihrem System suchen, die dann überschrieben wird.

Dateiname und Pfad werden beim Schließen des Fensters gespeichert und beim nächsten Aufruf wieder vorgeschlagen.

Klicken Sie auf den Button „**Belege exportieren**“ um die Excel-Tabelle zu erstellen.

Klicken Sie auf den Button „**Belege anzeigen**“ um die Belege als Datenblatt anzuzeigen, das Sie an Ihre Wünsche anpassen und nach Excel exportieren oder drucken können.

Mit dem Menüpunkt „Verarbeitung -> Belege importieren“ können Sie eine hier (oder in einem anderen System) erstellte Excel-Tabelle auf einem anderen PLV-System einlesen. Damit können Sie einen regelmäßigen Datenaustausch zwischen verschiedenen Anwendungen realisieren.

10.4 Belege importieren

Menüpunkt: Verarbeitung ➡ Import/Export ➡ Import Belege

PLV-Mustermann KG

Datei Verarbeitung Auswertungen Stammdaten Verwaltung System Hilfe Bearbeiten Erstellen Externe Daten Datenbanktools Add-Ins

Lieferungen ungeprüfte Einsprüche Konten
erfassen Belege bearbeiten abstimmen
Lieferungen Abstimmung Rechnungen / Gutschriften

Ausgl.rechnung an Lief./Kunde Mietrechnung an Lief./Kunde
Ausgl.gutschrift an Lief./Kunde Ausgl.rechnung an Unternehmen
Verkauf an Lief./Kunde Ausgl.gutschrift an Unternehmen Mietrechnungen generieren

Frachtkosten Tourenplanung Bilanz Import Export
Belege Belege Import / Export

Vorgang für Import bearbeiten
(Definition weiterer Pflichtfelder)

Alt-v

Datei mit Endung "xls" wird als Excel-Tabelle importiert. Datei mit Endung "csv" wird als Textdatei mit Semikolon als Trennzeichen importiert.
Die Datei muß in der ersten Zeile die korrekten Feldnamen enthalten! Mit der Funktion "Verarbeitung -> Belege exportieren" können Sie ein Beispiel generieren. Verwendung von Wildcards ("*") zum Import mehrerer Dateien ist möglich.

Belege NICHT importieren, wenn...

- interne Belegnummer bereits vorhanden ist ☐
- externe Belegnummer bereits vorhanden ist ☐
- externe Belegnummer 2 bereits vorhanden ist ☐
- eines der Konten nicht vorhanden ist ☐

zu importierende Datei(en) C:\Programme\PLV\Belege.xls Datei suchen

Liste aktualisieren

Datei im Input-Verzeichnis	geändert am

Importierte Daten vor der Verarbeitung anzeigen / bearbeiten ☐

Datei(en) importieren

Protokoll des letzten Imports ausgeben

Sicherungs-Verzeichnis C:\ Verzeichnis suchen

Import-Protokoll:

Formularansicht

Mit dieser Funktion können Sie eine Excel-Tabelle oder „CSV-Datei“ mit Buchungen einlesen, um Belege in Ihrem System zu speichern. Es stehen verschiedene – meist kundenspezifische – Importformate zur Verfügung. Sprechen Sie uns bitte an!

Im Feld **zu importierende Datei(en)** wird der Name der Datei – einschließlich Pfad und ggf. mit Platzhalter „*“ – eingegeben. Mit dem **„Datei suchen“**-Button können Sie alternativ die Datei in Ihrem System suchen. Dateiname und Pfad werden beim Schließen des Fensters gespeichert und beim nächsten Aufruf wieder vorgeschlagen. Im Listfeld unter dem Dateinamen werden alle (zum ggf. verwendeten Platzhalter) passenden, vorhandenen Dateien angezeigt. Durch Klick auf **„Liste aktualisieren“** kann diese Liste aktualisiert werden.

Nach dem Import wird die Datei in das **Sicherungs-Verzeichnis** verschoben. In der Liste **Import-Protokoll** werden die neuesten Importvorgänge angezeigt.

Sie können festlegen, ob Belege **nicht importiert werden** sollen, wenn

- die interne Belegnummer des Belegs bereits existiert
- die externe Belegnummer des Belegs bereits existiert
- die externe Belegnummer 2 (Packbelegnummer) des Belegs bereits existiert
- eines der vom Beleg betroffenen Konten nicht existiert.

Zusätzlich können für die zu importierenden Daten weitere Regeln (Pflichtfelder) festgelegt werden, indem der spezielle Vorgang „#Import“ angepasst wird. Klicken Sie hierzu auf den Button **Vorgang für Import bearbeiten (Definition weiterer Pflichtfelder)** und markieren Sie die gewünschten Pflichtfelder und schließen Sie das Formular wieder:

Klicken Sie auf den Button „**Belege importieren**“ um die Datei(en) einzulesen. Wenn Sie den Namen der zu importierenden Datei mit Platzhalter „*“ eingegeben haben, werden alle dazu passenden Dateien importiert. Wenn Sie zuvor eine der Dateien in der Liste „Datei im Input-Verzeichnis“ angeklickt haben, so wird nur diese Datei importiert. Bei den importierten Belegen wird später der Name der Importdatei im Timestamp im Erfassungsformular angezeigt.

Fehler, die beim Einlesen einer Datei auftreten (z.B. fehlende Stammdaten) werden angezeigt. Auf Wunsch können die Daten trotzdem verarbeitet werden. Fehlende Stammdaten werden dann ggf. erzeugt. Mit dem Button „**Import Protokoll ausgeben**“ kann ein Protokoll des letzten Datei-Imports gedruckt werden.

Falls Sie Daten aus einem anderen (nicht PLV-) System importieren wollen, achten Sie darauf, dass die zu importierende Datei den richtigen Aufbau haben muss! Die erste Zeile der Tabelle muss gültige Feldnamen enthalten. Eine Beschreibung des Dateiformates finden Sie weiter unten.

Beachten Sie auch die zugehörigen weiteren **Parameter** unter Parameter-Pflege -> Allgemein -> Thema „Schnittstellen“!

Falls Sie den Datenimport **automatisch** (bedienerlos) durch einen „geplanten Task“ von Windows ausführen lassen möchten, können Sie PLV und den Import mit folgender Befehlszeile direkt starten lassen:

```
"C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\MSACCESS.EXE" /Runtime
"C:\PLV\PLV_PROGRAMM.accde" /cmd "/B:DEMO /P:DEMO
/F:PLV_Schnittstelle_Import_Belege"
```

Verwenden Sie diesen Befehl in einer Zeile. Geben Sie auch die Anführungszeichen mit ein! Die Angabe zum Speichertort der MSACCESS.EXE müssen Sie ggf. anpassen. Der Parameter „/B:“ benennt den Benutzer und „/P:“ das Kennwort für den automatisch Login. „/F:“ kennzeichnet das Formular, das automatisch geöffnet werden soll. Nach dem Import der Daten wird PLV automatisch wieder beendet.

Falls bei diesem automatisierten Import keine Datei gefunden wird, wird eine Informations-E-Mail an den zuständigen Administrator gesendet, wenn die entsprechenden Parameter gefüllt sind (Siehe Verwaltung -> Parameter-Pflege).

Schnittstellenspezifikation (Standard-Format):

Die **erste Zeile** der Tabelle muss den jeweiligen **Spaltennamen** enthalten. Die folgenden Zeilen enthalten dann jeweils eine Buchung. Alle Buchungen mit identischer externer Belegnummer und Belegdatum werden zu einem Beleg (eine interne Belegnummer) in PLV zusammengefasst.

Folgende Spaltennamen können für den Import von Bewegungsdaten sinnvollerweise genutzt werden. Nur die von Ihnen benötigten Spalten müssen in der Tabelle vorhanden sein, im Minimalfall die Spalten "Belegdatum" und "Artikel-Id" sowie eines der Konten und eine Menge.

BelegNrIntern	Die Belegnummer im PLV-System. Wird normalerweise nicht beim Import übernommen, sondern neu generiert. Sollte 0 sein.
BelegNrExtern	Externe Belegnummer (Lieferscheinnnummer o.ö)
BelegNrExtern2	Zusätzliche ext. Belegnummer (z.B. Packbeleg)
Belegdatum	Buchungsdatum
KontoIdKunde	Kunden-Konto bzw. erstes Buchungskonto
KontoIdLadestelle	Ladestelle bzw. Gegenkonto zu "Kunden-Konto"
KontoIdUnternehmer	Firma bzw. zusätzliches Gegenkonto zu "Kunde"
Fahrzeug	Fahrzeug-Kennzeichen
Belegnotiz	Notiz zum Beleg
KontoIdKunde_Gegenbuchung	Bei Bedarf: Kunden-Konto der Gegenbuchung (z.B. für Liefervorgang von Kunde A an Kunde B)
KontoIdLadestelle_Gegenbuchung	Bei Bedarf: Ladestelle-Konto der Gegenbuchung (z.B. für Liefervorgang von Ladestelle A an B)
KontoIdUnternehmer_Gegenbuchung	Bei Bedarf: Firmen-Konto der Gegenbuchung (z.B. für Liefervorgang von Firma A an B)
ArtikelId	Lademittel / Palettentyp
EntlastungKunde	„Zugang“ = Menge zur Entlastung des "Kunden", Belastung der "Firma"
EntlastungKundeNichtTauschfaehig	"Zugang" an nicht tauschfähigen Lademitteln. Werden nicht gebucht.
EntlastungKundeBrutto	"Zugang" gesamt (an tauschfähigen und nicht tauschfähigen Lademitteln)
BelastungKunde	"Abgang" = Menge zur Belastung des "Kunden", Entlastung der "Firma"
Positionnotiz	Notiz zur Belegposition (zum Lademittel)
Behaelternummer	ggf. zwecks Behälternummern-Verfolgung
FirmenId	Bei Bedarf: Differenzierung von Belegen nach (eigenen) Firmen/Abteilungen/Mandanten
LagerId	Bei Bedarf: Differenzierung von Belegen nach (eigenen) Lägern

Statt der Konto-Id kann auch die beim Konto hinterlegte Debitorenkontonummer übergeben werden. Dann ist das Zeichen „#“ voranzustellen (Siehe Parameterpflege - Allgemein - Schnittstellen!).

11 Verwaltung

11.1 E-Mails

Menüpunkt: Auswertungen ➔ E-Mails

The screenshot shows the PLV-Mustermann KG software interface. The main window is titled "E-Mails" and contains a list of emails on the left and a detailed view of a selected email on the right.

Left Panel (List of Emails):

Nr	erstellt	an	geser
196	10.02.2019 23:13:54	Grossmann	
195	10.02.2019 23:10:20	Grossmann	
194	10.02.2019 19:11:34		
193	02.02.2019 22:12:01	Grossmann	
192	05.12.2013 22:56:23	Grossmann	
191	05.12.2013 22:56:19	BZ	
190	10.12.2012 14:57:18	Grossmann	
189	10.12.2012 13:46:03		

Right Panel (Detailed View of Email 196):

Mail Nr. 196

Absender info@mustermannkg.de

erstellt 10.02.2019 23:13:54

gesendet

Konto Grossmann

an heinz.petersen@grossmann-test.de

CC

BCC

Anhang D:\Projekte\PLV\PLV_Access2010\Anhang_Grossmann_00000196_Beleg.pdf

Betreff

Text (Bei Bedarf: Einfügen von neuen Zeilen mit Strg+ENTER)

In der Anlage finden Sie Ihren Lademittelbeleg vom heutigen Tage.

Mit freundlichen Grüßen
Peter Mustermann
Muster KG

Dieser Beleg wurde erstellt mit der Software 'PLV' (www.palettenverwaltung.de).

Alle mit PLV erstellten E-Mails werden in der Datenbank gespeichert und können aus diesem Formular heraus gesendet werden. Sie benötigen dazu kein zusätzliches Mailprogramm, wie z.B. Outlook. Der Versand erfolgt direkt an Ihren Mailserver („SMTP-Server“). Bitte beachten Sie die erforderlichen Parameter (siehe „Parameter-Pflege – Allgemein – E-Mail-Versand“!) Wenden Sie sich ggf. an Ihren Systemadministrator zur Einrichtung des E-Mail-Versandes.

In der Liste auf der linken Seite des Formulars sehen Sie alle E-Mails in absteigender chronologischer Reihenfolge. Durch Anklicken einer E-Mail in dieser Liste wird die Mail rechts daneben angezeigt.

Sie können wahlweise

- nur die noch nicht gesendeten Mails anzeigen
- alle (auch bereits gesendete) Mails anzeigen
- nur die Mails eines Kontotyps anzeigen
- nur die Mails eines bestimmten Kontos anzeigen
- Nur die Mails einer Firma anzeigen

Eine noch nicht versendete E-Mail kann geändert oder gelöscht werden. Sie können hier auch neue E-Mail erfassen. Greifen Sie dabei bei Bedarf über den Button **Zusatztext auswählen** auf eine der gespeicherten Textkonserven zurück.

Im Kombifeld „**an**“ können Sie eine der bei den Konten gespeicherten Mailadressen auswählen.

Im Feld „**CC**“ geben Sie bei Bedarf einen zusätzlichen Empfänger ein (Empfänger einer Kopie). Im Feld „**BCC**“ geben Sie bei Bedarf den Empfänger einer „blinden Kopie“ ein. Das heißt die anderen Empfänger erfahren nicht, dass „BCC“ die Mail erhalten hat. Über die Parameterpflege können Sie für „CC“ und „BCC“ Standardwerte hinterlegen. Damit können Sie z.B. jede Mail zusätzlich zur Kontrolle an Ihre eigene Mailadresse schicken.

Zu jeder Mail kann ein Datei-**Anhang** hinzugefügt werden. Verwenden Sie hierzu den Button **auswählen** und bei einem bereits zugeordneten Anhang ggf. die Buttons **entfernen** und **ansehen**.

Auch E-Mails mit Kontoauszügen, die Sie automatisch generiert haben, werden hier angezeigt und von hier aus versandt. Der Kontoauszug ist jeweils ein PDF-Anhang zur betroffenen E-Mail.

11.2 Parameter-Pflege


Menüpunkt: Verwaltung ➔ Parameter

Dieser Menüpunkt dient der Erfassung aller Konfigurations-Merkmale, die das Verhalten des Programmes, die Gestaltung der Oberfläche sowie die Optik der ausgegebenen Listen und Belege beeinflussen. Diese Daten müssen nur ein einziges Mal (zu Beginn der Nutzung des Programms) erfasst werden, sind später aber jederzeit änderbar. Gehen Sie dabei sehr sorgfältig vor und ändern Sie keine Einstellungen, ohne sich über die Auswirkungen im Klaren zu sein. Wenn Sie Parameter ausprobieren wollen, ändern Sie jeweils nur einen Parameter und testen Sie das Ergebnis.

Mandanten-Daten

Im Register „**Mandanten-Daten**“ können Informationen, wie z.B. der **Firmenname** (erscheint auf allen Listen oben links) die **Adresse** (Absender für Anschreiben) und das Firmenemblem (Logo) erfasst werden. Wenn Sie mit einer Firmenlizenz (und somit einem Lizenzcode) arbeiten, dürfen Sie hier nur den Firmennamen eingeben, der zu Ihrem Lizenzcode passt! Firmenname und Lizenzcode sind voneinander abhängig. (Der Lizenzcode enthält den Firmennamen in verschlüsselter Form.)

Hier können Sie auch die **Hintergrundfarbe** für alle Fenster auswählen:



Das **Firmen-Logo** kann aus einem beliebigen Grafik-Programm (z.B. „Microsoft Paint“) über die Zwischenablage eingefügt werden. Um Ihr eigenes Logo zu speichern, klicken Sie doppelt auf die gespeicherte Grafik. Dadurch kommen Sie in den **Bildbearbeitungsmodus** mit den aus Microsoft Paint bekannten Bedienelementen.

Um das vorhandene Logo zu löschen, wählen Sie „Bild -> Bild löschen“. Bevor Sie ein neues - ggf. kleineres Bild einfügen, sollten Sie über „Bild -> Attribute“ die Größe des Bildes reduzieren. Holen Sie sich dann mit Hilfe eines beliebigen Grafikprogramms (z.B. Paint) Ihr Firmenlogo in die Windows Zwischenablage (Grafik in dem Programm markieren und mit „Bearbeiten -> Kopieren“ in die Zwischenablage holen). Wechseln Sie dann wieder zu PLV und speichern Sie das Logo aus der Zwischenablage mit „Bearbeiten -> Einfügen“ im Feld „Emblem“ im Formular. Schließen Sie anschließend das Formular um die Grafik zu speichern.

Anpassung der Benutzeroberfläche

Unter dem Register „**Programmoberfläche**“ können Sie die für Ihr Unternehmen zutreffende Branche auswählen, um eine möglichst geeignete Vorbelegung für die Benennung aller wichtigen Eingabefelder festzulegen. Alternativ passen Sie die Bezeichnungen der Felder individuell nach Ihren Vorstellungen an:

Alle Änderungen werden beim Verlassen des Fensters gespeichert.

Wählen Sie ein branchentypisches Muster aus: Hersteller oder passen Sie die Feldnamen unten individuell an!

Belegkopf Feld	Belegposition	Einstellung für Formulare und Benennung	Standardwert	Einstellung für Formulare	Farbe
		sichtbar	Benennung	Tab.stop	gesperrt
interne Belegnummer		☒	Belegnr.	☐	☐
Externe Belegnummer		☒	Lieferschein	☒	☐
Packbelegnummer		☒	Palettenschein	☒	☐
Rng./Gutschrift-Nummer		☐	Rng./Gs.-Nr	☒	☐
Firma		☐	Firma/Abt.	☐	☐
Lager		☐	Lager	☒	☐
Liefer-Uhrzeit		☐	h	☐	☐
Bewegungsdatum		☐	Bew.datum	☒	☐
Beleg geprüft		☒	geprüft	☒	☐
Beleg storniert		☒	storniert	☒	☐
Konto Kunde bzw. Lieferant		☒	Lief./Kunde	☒	☐
Ladeort bzw. Filiale		☒	Ladeort	☒	☐
Konto Frachtführer bzw. Gesamt		☒	Unternehmen	☒	☐
Gegenbuchung Konto Kunde bzw. Lieferant		☐	Gegenb.	☐	☐
Gegenbuchung Ladeort bzw. Filiale		☐	Gegenb.	☐	☐
Gegenbuchung Frachtführer bzw. Gesamt		☐	Gegenb.	☐	☐
Fahrzeug		☒	Fahrzeug	☒	☐
Notiz		☒	Notiz	☒	☐
Belegkopf-Textfeld 1		☐	Textfeld 1	☒	☐
Belegkopf-Textfeld 2		☐	Textfeld 2	☒	☐
Artikel bzw. Behältertyp		☒	Artikel	☒	☐

Formularansicht

Die Vorbelegungen können Sie an Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen. Für jedes hier aufgeführte Feld können Sie festlegen:

- Ob es in Formularen und Listen **sichtbar** sein soll. So können Sie nicht benötigte Felder grundsätzlich ausblenden und die Formulare und Listen übersichtlich halten.
- Wie das Feld auf Formularen und in Listen benannt werden soll. Diese **Benennung** hat ggf. auch Einfluss auf die Bezeichnung von Menüpunkten, in denen der Feldname verwendet wird.
- Welcher **Standardwert** ggf. bei Anlegen eines neuen Datensatzes für das Feld verwendet werden soll. Achtung: Der hier hinterlegte Standardwert muss einen **gültigen** (zulässigen) Wert für das betroffene Eingabefeld darstellen!
- Ob der Cursor in dieses Feld springen soll (**Tabulatorstop**), wenn Sie bei der Eingabe mit „TAB“ von Feld zu Feld springen. Andernfalls wird das Feld übersprungen, was bei selten benötigten Feldern die Erfassung beschleunigt.
- Ob das Feld gegen Eingaben **gesperrt** sein soll, weil z.B. der vorgegebene Standardwert grundsätzlich unveränderlich sein soll.

- In welcher **Farbe** der Text in dem Feld dargestellt bzw. hervorgehoben werden soll.

Saldo-Texte

Unter dem Register „**Saldo-Texte**“ hinterlegen Sie die Texte für Kontenauswertungen / Briefe / Serien-E-Mails um den Empfänger z.B. zum Ausgleich des Saldos aufzufordern:

Alle Änderungen werden beim Verlassen des Fensters gespeichert.

Mandanten-Daten Programmoberfläche spezielle Parameter **Saldo-Texte** Beleg-Layout Sprache

Texte für die Salden-Beschriftung in Auswertungen von Liefer-/Kunde-Konten

Die Texte nicht nur in "Briefen", sondern auch in "Listen" ausgeben ☒

Text zum Saldo	Hinweis / Aufforderung
Wenn mehr Ausgang als Eingang (Saldo < 0)	zu unseren Gunsten Bitte gleichen Sie den Saldo in den nächsten 7 Tagen aus!
Wenn Ausgang gleich Eingang (Saldo = 0)	
Wenn mehr Eingang als Ausgang (Saldo > 0)	zu Ihren Gunsten Wir werden den Saldo in den nächsten Tagen ausgleichen.

Texte für die Salden-Beschriftung in Auswertungen von Ladeort/Unternehmen-Konten:

Die Texte nicht nur in "Briefen", sondern auch in "Listen" ausgeben ☒

Text zum Saldo	Hinweis / Aufforderung
Wenn mehr Eingang als Ausgang (Saldo < 0)	zu unseren Gunsten Bitte gleichen Sie den Saldo in den nächsten 7 Tagen aus!
Wenn Ausgang gleich Eingang (Saldo = 0)	
Wenn mehr Ausgang als Eingang (Saldo > 0)	zu Ihren Gunsten Wir werden den Saldo in den nächsten Tagen ausgleichen.

Saldo-Texte

Diese Texte müssen zu den von Ihnen verwendeten Bezeichnungen für die Kontoarten und Ihre Buchungslogik passen! (Welche Kontoart wird „belastet“, welche „entlastet“?)

Wenn Sie mit **mehrsprachigen** Kontoauszügen arbeiten, müssen Sie diese Texte im Register „Sprache“ beim Thema „Kontoauszug“ eingeben!

Sprachen

Unter dem Register „**Sprache**“ hinterlegen Sie die Übersetzungen für alle benötigten Texte um - abhängig von der Sprache des Empfängers - mehrsprachige Briefe oder Serien-E-Mails zu erstellen:

Alle Änderungen werden beim Verlassen des Fensters gespeichert.

Mandanten-Daten Programmoberfläche spezielle Parameter Saldo-Texte Beleg-Layout Sprache

Sprache Deutsch Thema Kontoauszug

Neue Sprache anlegen bzw. ergänzen auf Basis 'Deutsch'

Phrase (technischer Feldname)	Verwendung	Übersetzung
Anfangssaldo		Anfangssaldo
Artikelgruppeld		Art.gr.
Artikelld	Artikel bzw. Behältertyp	Artikel
Bearbeiter		Bearb.-kürzel
Behälternummer	Behälter-/Container-Nummer	Behälternr.
BelastungKunde	Menge Belastung Kunde/Lieferant	Ausgang
Belegdatum	Datum der Buchung	Datum
BelegNrExtern	Externe Belegnummer	Lieferschein
BelegNrExtern2	Packbelegnummer	Packbeleg
BelegNrIntern	interne Belegnummer	Beleg
BelegUhrzeit	Liefer-Uhrzeit	Uhrzeit
Bewegungsdatum	NICHT Buchungsdatum	Bewegungsdatum
EmailBetreff		Ihr Lademittelkonto
Endsaldo		Saldo
EntlastungKunde	Menge Entlastung Kunde/Lieferant	Eingang
EntlastungKundeBrutto	beladen inkl. nicht tauschfähigen	Eing. Brutto
EntlastungKundeNichtTauschfa	beladen nicht tauschfähig	ntf.
Fahrzeug	Fahrzeug	Fahrzeug
Firmenld	Firma	Firma
geprüft	Beleg geprüft	geprüft
Heute		Datum
Kontoauszug_Brief_Titel		Kontenaufstellung
KontoldKunde	Konto Kunde bzw. Lieferant	Kunde
KontoldKunde_Gegenbuchung	Gegenbuchung Konto Kunde bzw. Lieferant	Kunde
KontoldLadestelle	Ladeort bzw Filiale	Ladestelle
KontoldLadestelle_Gegenbuchu	Gegenbuchung Ladeort bzw Filiale	Ladestelle

Formularansicht

Mit dem Button **Neue Sprache anlegen bzw. ergänzen auf Basis ...** haben Sie die Möglichkeit, eine der ausgelieferten Standardsprachen „Deutsch“ und „Englisch“ in eine neue Sprache zu kopieren und wunschgemäß zu übersetzen. Damit können Sie PLV um beliebige Sprachen erweitern.

„Spezielle“ (themenbezogene) Parameter

Unter dem Register **„spezielle Parameter“** legen Sie eine Vielzahl von Einstellungen / Parametern fest, die nach Themen gruppiert sind. Klicken Sie auf ein **Thema** in der Liste auf der linken Seite, um die zugehörigen Parameter anzuzeigen und bei Bedarf zu ändern.

Alle Parameter werden im Folgenden erläutert:

Parameter-Thema „Abstimmung“

Parameter-Thema:	Parameter	Wert
Abstimmung	Bei Kontenabstimmung Kontotyp "Ladeort" ausblenden (J/N)	J 10
Auswertungen, Briefe	Bei Kontenabstimmung Kontotyp "Unternehmen" ausblenden (J/N)	J 10
Barcodedruck	Bei Kontenabstimmung Saldo-Selektionskriterien ausblenden (J/N)	N 0
Belegdruck		
Belegerfassung: Belegkopf		
Belegerfassung: Positionen		
Belegerfassung: Rechnungen		
Datenstruktur-Festlegung		
Diverses		
E-Mail-Versand		
PDF-Datei-Erstellung		
Schnittstellen		
Tourenplanung		
Web-Modul		

- **Bei Kontenabstimmung Kontotyp „Lager“ ausblenden? (J/N)**
Wenn Sie generell keine Abstimmungen für diesen Kontotyp durchführen wollen, geben Sie hier „J“ ein!
- **Bei Kontenabstimmung Kontotyp „Unternehmen“ ausblenden? (J/N)**
Wenn Sie generell keine Abstimmungen für diesen Kontotyp durchführen wollen, geben Sie hier „J“ ein!
- **Bei Kontenabstimmung Saldo-Selektionskriterien ausblenden? (J/N)**
Wenn Sie keine Abstimmungen auf Basis bestimmter Saldo-Grenzen durchführen wollen, geben Sie hier „J“ ein!

Parameter-Thema „Auswertung, Briefe“

Parameter-Thema:	Parameter	Wert
Abstimmung	Bei Konten-Auswertung Standard-Summierung: 1 bis 6	1
Auswertungen, Briefe	Bei Konten-Auswertung Standard-Zeitraum (Optionen: Siehe Kombifeld)	90 Tage
Barcodedruck	Bei Konten-Auswertung die Speicherung von Auswertungs-Varianten ermöglichen? (J/N)	N
Belegdruck	Betroffene Konten vor der Ausgabe anzeigen? (J/N)	N
Belegerfassung: Belegkopf	Format des Anschriftfeldes: 1=erst Name, 2=erst Firma, 3=erst Firma nach DIN	3
Belegerfassung: Positionen	In Auswertung Lief./Kunde-Konto: Lieferschein und Notiz in einer Zeile ausgeben? (J/N)	N
Belegerfassung: Rechnungen	in Auswertung für Lief./Kunde-Konto: Unternehmen ausgeben? (J/N)	J
Datenstruktur-Festlegung	in Auswertung für Unternehmen-Konto: Lief./Kunde ausgeben? (J/N)	J
Diverses	in Konten-Auswertung: Gegenkonten anzeigen: 1=nur Id, 2=nur Bezeichnung, 3=Id+Bezeichnung	1
E-Mail-Versand	Format Auswertung "Brief mit einzelnen Buchungen" 1=N=Standard, 2=J=mit Lfd.Saldo	3
PDF-Datei-Erstellung	Kontoauszug "Brief": Text-Id des Zusatztextes, der vor jedem Kontoauszug auszugeben ist	Kontoauszug Brief Text vorab
Schnittstellen	Kontoauszug "Brief": Anzahl Tage bis Rückführung (#DAT# im Zusatztext wird durch Datum	21
Tourenplanung	In Auswertung "Liste" Bewegungsdatum anzeigen? (J/N)	N
Web-Modul	In Auswertung "Brief" Bewegungsdatum anzeigen? (J/N)	N
	Sortierung der Buchungen in Liste/Brief für Lief./Kunde nach Bewegungsdat. statt Buchung:	N
	Ausgabe "Bewegungsdatum" in Brief: 1=statt Fahrzeug, 2=statt Lieferschein, 3=statt Paletten	1
	Ausgabe "Bewegungsdatum" in Liste: 1=statt Ladestelle, 2=am rechten Rand	2
	in Lief./Kunde-Auswertung "Salden" ggf. "Anzahl Tage seit letzter Buchung" ausgeben? (J/N)	J
	in Lief./Kunde-Auswertung "Salden" ggf. Mietpreis ausgeben? (J/N)	N
	in Ladeort-Auswertung "Salden" ggf. Mietpreis ausgeben? (J/N)	N
	in Ladeort-Auswertung "Salden" ggf. Mietpreis ausgeben? (J/N)	N
	in Unternehmen-Auswertung "Salden" ggf. Mietpreis ausgeben? (J/N)	N
	Lief./Kunde-Auswertung "Salden" als Hitliste (Penner-Liste) anzeigen? (J/N)	J
	Standardmäßig Zusatzinformation "letzte Abstimmungen" ausgeben? (J/N)	N
	Bearbeiterkürzel in Auswertung "Kontenliste mit einzelnen Buchungen" ausgeben? (J/N)	N
	Lief./Kunde-Konto "Kauf" in Gesamtsumme je Artikel berücksichtigen? (J/N)	J
	Auswertung Behälternummern: Lagerplatz anzeigen statt Ladestelle? (J/N)	N

- **Bei Konten-Auswertung: Standard-Summierung: 1 bis 6**
Welche Summierung soll stets als erste vorgeschlagen werden?
- **Bei Konten-Auswertung: Standard-Zeitraum**
Vorgeschlagener Zeitraum für Auswertungen. Optionen:
 - aktueller Monat (1. Tage des Monats bis heute)
 - Vormonat (1. bis letzter Tag des Vormonats)
 - 90 Tage (Heute minus 90 Tage bis Heute)
 - 3 Monate (1. Tag des Monats vor drei Monaten bis letzter Tag des Vormonats)
 - 1 Jahr (1. Tag des Monats vor 12 Monaten bis Heute)
 - Gesamtzeitraum (Erstes Buchungsdatum bis letztes Buchungsdatum)
- **Bei Konten-Auswertung: die Speicherung von Auswertungs-Varianten ermöglichen? (J/N).** Wenn dieser Parameter auf „J“ steht, können Kombinationen von Selektionskriterien für die Kontenauswertung unter einem Namen als „Variante“ gespeichert werden. Siehe Kapitel "Konten-Auswertung": Selektionsvarianten!
- **Betroffene Konten vor der Ausgabe anzeigen? (J/N)**
Wenn Sie in der Kontenauswertung jeweils das Fenster mit den von Ihrer Selektion betroffenen Konten (und deren Salden) zur Kontrolle vor der Ausgabe einer Liste anzeigen wollen, geben Sie hier „J“ ein.
- **Format des Anschriftfeldes: 1 =erst Name, 2 =erst Firma, 3=nach DIN**
Legt den Aufbau des Anschriftfeldes / -blocks in Rechnungen und Briefen fest.

- **In Auswertung Lief.-/Kunde-Konto: Lieferschein und Notiz in einer Zeile ausgeben? (J/N)**
Dadurch ggf. Platzersparnis.
- **in Auswertung für Kunde-Konto: Unternehmen ausgeben? (J/N)**
Wollen Sie in der Auswertung des Kundenkontos jeweils für die einzelnen Buchungen das betroffene Unternehmen ausgeben? Wenn Sie nicht möchten, dass der Empfänger der Liste diese Information erhält, geben Sie hier „N“ ein!
- **in Auswertung für Unternehmen-Konto: Kunde ausgeben? (J/N)**
Wollen Sie in der Auswertung des Unternehmen-Kontos jeweils für die einzelnen Buchungen den betroffenen Kunden ausgeben? Wenn Sie nicht möchten, dass der Empfänger der Liste diese Information erhält, geben Sie hier „N“ ein!
- **In Konten-Auswertung: Gegenkonto anzeigen: 1 = nur Id, 2 = nur Bezeichnung, 3 = Id + Bezeichnung**
Hierüber wird der Inhalt der Spalte mit dem „Gegenkonto“ in Auswertungen festgelegt. Wenn z.B. die Konto-Ids bereits sprechende Texte sind, ist die Ausgabe der Konto-Bezeichnung überflüssig. Es wird dann die „1“ als Parameter gespeichert.
- **Format Auswertung „Brief mit einzelnen Buchungen“: 1=Standard, 2=mit lfd. Saldo**
Hier können Sie zwischen zwei verschiedenen Brieflayouts wählen.
- **Kontoauszug „Brief“: Text-Id des Zusatztextes, der vor jedem Kontoauszug auszugeben ist**
Hier legen Sie bei Bedarf den Text/Brief fest, der als Vorab-Seite vor dem eigentlichen Kontoauszug erscheint.
- **Kontoauszug Brief: Anzahl Tage bis Rückführung (#DAT# im Zusatztext wird durch Datum ersetzt.)**
Im Text auf der Vorab-Seite des Kontoauszuges kann ein Platzhalter #DAT# für das Datum der erwünschten Rückführung der Lademittel verwendet werden. Das Datum wird beim Ausdruck auf Basis des aktuellen Tagesdatums und der hier im Parameter hinterlegten Anzahl Tage errechnet.
- **Sortierung der Buchungen in Liste/Brief für Kunde nach Bewegungsdatum statt Buchungsdatum? (J/N)**
Blendet das Bewegungsdatum in den Listen ein und Sortiert die Listen danach.
- **Ausgabe Bewegungsdatum in Brief: 1=statt Fahrzeug, 2=statt Lieferschein, 3=statt Palettenschein**
An die Stelle welchen Feldes im „Brief“ soll das Bewegungsdatum gedruckt werden?.
- **Ausgabe Bewegungsdatum in Liste: 1=statt Lager, 2=am rechten Rand**
Wo soll das Bewegungsdatum in der „Liste“ gedruckt werden?.
- **in Kunde-Auswertung "Salden" ggf. Anzahl Tage seit letzter Buchung ausgeben? (J/N)**
Geben „J“ oder „N“ ein.
- **in Kunde-Auswertung "Salden" ggf. Mietpreis ausgeben? (J/N)**
Wollen Sie, dass in der Auswertung der Lieferanten/Kunden-Konten in der Summierung „nur Salden anzeigen“ der Mietpreis für den jeweiligen Artikel angezeigt wird? Geben „J“ oder „N“ ein.

- **in Lager-Auswertung "Salden" ggf. Mietpreis ausgeben? (J/N)**
Wollen Sie, dass in der Auswertung der Lager-Konten in der Summierung „nur Salden anzeigen“ der Mietpreis für den jeweiligen Artikel angezeigt wird? Geben „J“ oder „N“ ein.
- **in Unternehmen-Auswertung "Salden" ggf. Mietpreis ausgeben? (J/N)**
Wollen Sie, dass in der Auswertung der Unternehmen-Konten in der Summierung „nur Salden anzeigen“ der Mietpreis für den jeweiligen Artikel angezeigt wird? Geben „J“ oder „N“ ein.
- **Kunde-Auswertung "Salden" als Hitliste (Penner-Liste)? (J/N)**
Ausgabe der Konten sortiert nach dem Saldo.
- **Standardmäßig Zusatzinformation „letzte Abstimmungen“ ausgeben? (J/N)**
- **Bearbeiterkürzel in Auswertung "Kontenliste mit einzelnen Buchungen" ausgeben? (J/N)**
Legt fest, ob das Kürzel des Benutzers, der eine Buchung erfasst hat, in der Buchungen-Liste erscheinen soll oder nicht.
- **Lief./Kunde-Konto "Kauf" in Gesamtsumme je Artikel berücksichtigen? (J/N)**
Wählen Sie aus, ob das Spezialkonto „Kauf“ in die Summe einfließen soll.
- **Auswertung Behälternummern: Lagerplatz anzeigen statt Ladestelle? (J/N)**
Festlegen, ob die Lagerplatz-Id ausgegeben werden soll.

Parameter-Thema „Barcodedruck“

Parameter-Thema:	Parameter	Wert
Abstimmung	Schriftart-Dateiname für den Ausdruck von Barcodes (Datei liegt im PLV-Verzeichnis)	FRE3OF9X.TTF 01
Auswertungen, Briefe	Schriftartname für den Ausdruck von Barcodes	Free 3 of 9 Extended 0
Barcodedruck	Barcode für Lief./Kunden-Id im Lademittelbeleg drucken? (J/N)	N 16
Belegdruck	Barcode für Belegnr im Lademittelbeleg: 0=keine, 1=BelegNrIntern, 2=Lieferschein, 3=Palett	0 16
Belegerfassung: Belegkopf	Barcode für Lief./Kunden-Id in Auswertung Kundenkonto Liste drucken? (J/N)	N 16
Belegerfassung: Positionen	Barcode für Lief./Kunden-Id in Auswertung Kundenkonto Brief drucken? (J/N)	N 16
Belegerfassung: Rechnungen	In Tourenplanung Barcodes ausgeben?	J 0
Datenstruktur-Festlegung		
Diverses		
E-Mail-Versand		
PDF-Datei-Erstellung		
Schnittstellen		
Tourenplanung		
Web-Modul		

- **Schriftart-Dateiname für den Ausdruck von Barcodes (Datei liegt im PLV-Verzeichnis)**
Sie können beliebige Barcode-Schriftarten einsetzen, zu denen Ihnen die Dateien/Lizenzen vorliegen. Bitte hinterlegen Sie hier den Namen der Schriftart-Datei.
- **Schriftartname für den Ausdruck von Barcodes**
Name der Schriftart, unter dem Sie z.B. in MS Word ausgewählt werden würde.
- **Barcode für Lief./Kunden-Id im Lademittelbeleg drucken? (J/N)**
- **Barcode für Belegnummer im Lademittelbeleg: 0=keine, 1=BelegNrIntern, 2=BelegNrExtern, 3=BelegNrExtern2**
Welche Belegnummer soll ggf. zusätzlich als Barcode ausgegeben werden?
- **Barcode für Kunden-Id in Auswertung Kundenkonto Liste drucken? (J/N)**
- **Barcode für Kunden-Id in Auswertung Kundenkonto Brief drucken? (J/N)**
- **In Tourenplanung Barcodes ausgeben? (J/N)**

Parameter-Thema „Belegdruck“

Parameter-Thema:	Parameter	Wert
Abstimmung	Saldo im Lademittel-Beleg drucken für Kontoart: 0=keine, 1=Lief./Kunde, 2=Ladeort, 3=Unt	0
Auswertungen, Briefe	Lademittelbeleg in mehrfacher Ausfertigung drucken? (Anzahl)	2
Barcodedruck	Auf dem Lademittelbeleg Formular für Artikelrücknahme drucken? (J/N)	N
Belegdruck	Lademittelbeleg als Etikett 100x48mm drucken? (J/N)	N
Belegerfassung: Belegkopf	Format für Lademittelbeleg: 1=gebuchte Mengen, 2=auch Menge beschädigte, 3=Passiersc	2
Belegerfassung: Positionen	Im Lademittelbeleg die Uhrzeit der Belegerfassung (Timestamp) ausgeben? (J/N)	N
Belegerfassung: Rechnungen	Im Lademittelbeleg das Gewicht der Lieferung ausgeben? (J/N)	N
Datenstruktur-Festlegung	Im Lademittelbeleg Erfassungszeilen für Spedition als Block ausgeben? (J/N)	J
Diverses	In Rechnungen das Notizfeld unter den Positionen drucken? (J/N)	N
E-Mail-Versand	Bei der Belegausgabe Firmenspezifische Texte/Logos verwenden? (J/N)	N
PDF-Datei-Erstellung		
Schnittstellen		
Tourenplanung		
Web-Modul		

- Saldo im Lademittel-Beleg drucken für Kontoart: 0=keine, 1=Kunde, 2=Lager, 3=Unternehmen**
 Wählen Sie eine Kontoart (1 bis 3), wenn Sie im Lieferbeleg die entsprechenden Salden drucken möchten.
- Lademittelbeleg in mehrfacher Ausfertigung drucken? (Anzahl)**
 Hier können Sie festlegen, ob der Beleg in mehrfacher Ausfertigung (Original und Kopien) gedruckt wird. Dies funktioniert jedoch nur bei der direkten Druckausgabe des Beleges. Wenn Sie die Möglichkeit zur Vorschau am Bildschirm benutzen, wird der Beleg immer in einfacher Ausfertigung angezeigt. Geben Sie eine beliebige Ziffer ein um das „Original“ und eine entsprechende Anzahl „Kopien“ zu drucken.
- Auf dem Lademittelbeleg Formular für Artikelrücknahme drucken? (J/N)**
 Hier können Sie festlegen, ob im Lademittelbeleg eine **Liste** aller Artikel zwecks manueller Eintragung der Rückgabe-Mengen gedruckt werden soll. Geben „J“ oder „N“ ein.
- Lademittelbeleg als Etikett 100x48mm drucken? (J/N)**
 Geben Sie hier „J“ ein, wenn Sie statt eines vollständigen A4-Beleges lediglich einen kleinen Aufkleber drucken wollen. Dieser Aufkleber wird direkt auf die Original-Lieferpapier geklebt und dient der Eintragung der Lademittel direkt beim Ausgangsvorgang.
- Format für Lademittelbeleg: 1=gebuchte Mengen, 2=auch Menge beschädigte, 3=Passierschein**
 Alle Artikel mit der Markierung im Passierschein auflisten werden in der speziellen Palettenschein-Belegart „Passierschein“ aufgelistet. Dieser Beleg ist ein Formular, das dem LKW-Fahrer am Werkseingang mitgegeben wird, und auf dem manuell für jeden Artikel die entladene und beladene Menge quittiert wird. Beim Verlassen des Werksgeländes werden die Mengen endgültig in PLV erfaßt und gebucht.
- Im Lademittelbeleg die Uhrzeit der Belegerfassung (Timestamp) ausgeben? (J/N)**
- Im Lademittelbeleg Gewicht der Lieferung ausgeben? (J/N)**
- Im Lademittelbeleg Erfassungszeilen für Spedition als Block ausgeben? (J/N)**
- Bei der Belegausgabe Firmenspezifische Texte/Logos verwenden? (J/N)**
 Mandantenfähigkeit: (Nur bei Vorliegen einer Firmenlizenz)
 Legt fest, ob bei der Ausgabe von Belegen und Briefen die Texte und das Logo der Firma ausgegeben werden sollen, der der Beleg bei der Erfassung zugeordnet wurde.

Parameter-Thema „Belegerfassung: Belegkopf“

Parameter-Thema:	Parameter	Wert
Abstimmung	Warnung ausgeben, wenn "Lieferschein" doppelt? (J/N)	N
Auswertungen, Briefe	"Lieferschein" muß eindeutig sein? (J/N)	N
Barcodedruck	"Lieferschein" ist Mußfeld? (J/N)	N
Belegdruck	Warnung ausgeben, wenn "Palettenschein" doppelt? (J/N)	N
Belegerfassung: Belegkopf	"Palettenschein" muß eindeutig sein? (J/N)	N
Belegerfassung: Positionen	Minimaldatum für Belegerfassung (Datum oder z.B. auch 'heute-31')	01.01.2010
Belegerfassung: Rechnungen	Maximaldatum für Belegerfassung (Datum oder z.B. auch 'heute')	31.12.2019
Datenstruktur-Festlegung	Zuletzt gewähltes Buchungsdatum als Vorschlag für neuen Beleg verwenden? (J/N)	J
Diverses	Als Vorschlagswert für Bewegungsdatum das aktuelle Tagesdatum einblenden? (J/N)	J
E-Mail-Versand	Erfassen / Speichern unbekannter Konten zulassen? (J/N)	N
PDF-Datei-Erstellung	Zuletzt gewähltes Lief./Kunde-Konto als Vorschlag für neuen Beleg verwenden? (J/N)	N
Schnittstellen	Zuletzt gewähltes Ladeort-Konto als Vorschlag für neuen Beleg verwenden? (J/N)	N
Tourenplanung	Zuletzt gewähltes Unternehmen-Konto als Vorschlag für neuen Beleg verwenden? (J/N)	N
Web-Modul	Zuletzt gewähltes Fahrzeug als Vorschlag für neuen Beleg verwenden? (J/N)	N
	Gegenkonten des Lieferbeleges ggf. in Notiz-Feld speichern? (J=Kontold, N=nichts, A=Adre	J
	Bei Erfassung des Fahrzeug-Kennzeichens die Eingabe sofort in Grossbuchstaben umwandeln	J
	Erfassen / Speichern unbekannter Fahrzeuge zulassen? (J/N)	J
	Gewicht in Lieferbeleg anzeigen/eingeben? (J/N)	N
	Pflichtfelder im Lieferbeleg bei der Belegerfassung farblich unterlegen? (J/N)	J
	Erfassung Lieferbeleg: Nach Drucken neuen Beleg anzeigen? (J/N)	N
	Bei Lieferungserfassung Button "Gegenbuchung erzeugen" anzeigen? (J/N)	N

- Warnung ausgeben, wenn erste ext. Belegnr. doppelt? (J/N)**
 Wollen Sie, dass eine Warnung vom Programm ausgegeben wird, wenn Sie im Feld „externe Belegnummer“ eine Nummer eingeben, die schon einmal (bei derselben Belegart) erfasst wurde, dann geben Sie in diesem Parameter „J“ ein!
- Erste ext. Belegnummer muss eindeutig sein? (J/N)**
 Wollen Sie, dass das Speichern grundsätzlich verhindert wird, wenn Sie im Feld „externe Belegnummer“ eine Nummer eingeben, die schon einmal erfasst wurde, dann geben Sie in diesem Parameter „J“ ein!
- Warnung ausgeben, wenn zweite ext. Belegnr. doppelt? (J/N)**
 Wollen Sie, dass eine Warnung vom Programm ausgegeben wird, wenn Sie im Feld „Packbeleg“ (zweite externe Belegnummer, nur für Belegart „Lieferung“) eine Nummer eingeben, die schon einmal erfasst wurde, dann geben Sie in diesem Parameter „J“ ein!
- Zweite ext. Belegnummer muss eindeutig sein? (J/N)**
 Wollen Sie, dass das Speichern grundsätzlich verhindert wird, wenn Sie im Feld „Packbeleg“ (zweite externe Belegnummer) eine Nummer eingeben, die schon einmal erfasst wurde, dann geben Sie in diesem Parameter „J“ ein!
- Minimaldatum für Belegerfassung**
 Welchen Buchungszeitraum wollen Sie (bei der Erfassung von Belegen) zulassen? Es ist sinnvoll diesen Zeitraum z.B. auf das aktuelle Jahr zu beschränken, um Tippfehler zu verhindern. Sie können damit auch verhindern, dass Daten von Monaten verändert werden, die Sie bereits „abgeschlossen“, d.h. mit Ihren Kunden abgestimmt haben.
 Geben Sie hier das Minimaldatum ein.
 Der Termin kann auch relativ zum jeweiligen Tagesdatum der Erfassung mit der Anzahl Tage als Differenz eingegeben werden. Z.B: „heute-365“.

- **Maximaldatum für Belegerfassung**
Geben Sie hier das Maximaldatum ein.
Der Termin kann auch relativ zum jeweiligen Tagesdatum der Erfassung mit der Anzahl Tage als Differenz eingegeben werden. Z.B: „heute+10“.
- **Zuletzt gewähltes Buchungsdatum als Vorschlag für neuen Beleg verwenden? (J/N)**
- **Als Vorschlagswert für das Bewegungsdatum das aktuelle Tagesdatum einblenden? (J/N)**
- **Erfassen / Speichern unbekannter Konten zulassen? (J/N)**
Wollen Sie, das Speichern neuer Konten direkt aus der Belegerfassung heraus verhindern, dann geben Sie in diesem Parameter „N“ ein! Wenn hier „J“ hinterlegt ist und Sie in einem Beleg eine Konto-Id eingeben, die das System nicht kennt, werden Sie gefragt, ob Sie das Konto direkt anlegen wollen.
- **Zuletzt gewähltes Kunde-Konto als Vorschlag für neuen Beleg verwenden? (J/N)**
Wollen Sie, dass bei der Belegerfassung das zuletzt verwendete Kunden-Konto für den nächsten neuen Beleg wieder vorgeschlagen wird, dann geben Sie in diesem Parameter „J“ ein!
- **Gegenkonten des Lieferbeleges ggf. in Notiz-Feld speichern? (J/N)**
Festlegung, ob bei der automatischen Erzeugung eines Gegenbuchungs-Beleges (siehe „Lieferungen erfassen“) das verwendete Gegenbuchungskonto im Notizfeld des Hauptbeleges gespeichert werden soll, damit diese Information in Konten-Auswertungslisten erscheint.
- **Bei Erfassung des KFZ-Kennzeichen in GROSSBUCHSTABEN umwandeln? (J/N)**
- **Erfassen / Speichern unbekannter Fahrzeuge zulassen? (J/N)**
Wollen Sie, das Speichern neuer Fahrzeuge / LKW direkt aus der Belegerfassung heraus verhindern, dann geben Sie in diesem Parameter „N“ ein! Wenn hier „J“ hinterlegt ist und Sie in einem Beleg eine Fahrzeug-Id eingeben, die das System nicht kennt, werden Sie gefragt, ob Sie das Fahrzeug direkt anlegen wollen.
- **Gewicht in Lieferbeleg anzeigen/eingeben? (J/N)**
Durch Eingabe von „N“ können Sie das Feld „Gewicht“ im Fenster zu Erfassung der Lieferungen und auf den Belegen ausblenden.
- **Pflichtfelder im Lieferbeleg bei der Belegerfassung farblich unterlegen? (J/N)**
Sollen bei der Erfassung eines Lieferbeleges die auf Grund eines verwendeten Vorganges (Vorlage) definierten Pflichtfelder farbig markiert werden?
- **Erfassung Lieferbeleg: Nach Drucken neuen Beleg anzeigen (J/N)**
- **Bei Lieferungserfassung Button "Gegenbuchung erzeugen" anzeigen (J/N)**
Mit dem Button „Gegenbuchung anderer Kunde“ können Sie zu einem gespeicherten Beleg nachträglich einen absolut identischen Beleg mit anderem Kunden-Konto und Lager und vertauschten Werten in „Eingang“ und „Ausgang“ erzeugen.

Parameter-Thema „Belegerfassung: Belegpositionen“

Parameter-Thema:	Parameter	Wert
Abstimmung	Erfassung Lieferbeleg: Positionen ohne Mengenangabe (bzw. Menge = 0) zulassen? (J/N)	J 15
Auswertungen, Briefe	Bei Erfassung nichttauschfähiger Lademittel Eingabe einer Notiz erzwingen? (J/N)	N 0
Barcodedruck	Tauschfähigkeit von Lademitteln auf Basis des Landes prüfen? (J/N)	N 0
Belegdruck	Bei geprüftem Beleg die Erfassung zusätzlicher Positionen zulassen? (J/N)	N 0
Belegerfassung: Belegkopf	Bei Mehrfacherfassung eines Artikels im selben Beleg Warnung ausgeben? (J/N)	N 0
Belegerfassung: Positionen	Saldo im Lademittel-Beleg anzeigen für Kontoart: 0=keine, 1=Lief./Kunde, 2=Ladeort, 3=Unt	1 16
Belegerfassung: Rechnungen	Erfassung Palettennummer nur zulassen, wenn diese nicht auf Lager ist (letzter Beleg war WI	N 0
Datenstruktur-Festlegung		
Diverses		
E-Mail-Versand		
PDF-Datei-Erstellung		
Schnittstellen		
Tourenplanung		
Web-Modul		

- **Erfassung Lieferbeleg: Positionen ohne Mengenangabe (bzw. Menge = 0) zulassen? (J/N)**
- **Bei Erfassung nichttauschfähiger Lademittel Eingabe einer Notiz erzwingen? (J/N)**
- **Tauschfähigkeit von Lademitteln auf Basis des Landes prüfen? (J/N)**
- **Bei geprüftem Beleg die Erfassung zusätzlicher Positionen zulassen? (J/N)**
- **Bei Mehrfacherfassung eines Artikels im selben Beleg eine Warnung ausgeben? (J/N)**
- **Saldo im Lademittel-Beleg anzeigen für Kontoart: 0=keine, 1=Kunde, 2=Lager, 3=Unternehmen**
Wählen Sie eine Kontoart (1 bis 3), wenn Sie in der Belegerfassung permanent die entsprechenden Salden sehen möchten (Siehe 3.1. Lieferung erfassen!)
Geben Sie „0“ ein, wenn Sie in den Belegpositionen keine Salden anzeigen möchten.
- **Erfassung Palettennummer nur zulassen, wenn diese nicht auf Lager ist (letzter Beleg war WE) (J/N)**
Mit dieser Einstellung verhindern Sie, dass eine Palettennummer zweimal als Eingang gebucht werden kann, ohne dass sie zuvor ausgelagert wurde.

Parameter-Thema „Belegerfassung: Rechnungen“

Parameter-Thema:	Parameter	Wert
Abstimmung	Bei Ausgleichrechnung an Lief./Kunde Rechnungsmenge in "Eingang" übernehmen? (J/N)	J 26
Auswertungen, Briefe	Bei Ausgleichrechnung an Unternehmen Rechnungsmenge in "Ausgang" übernehmen? (J/N)	J 26
Barcodedruck	freie Mengeneingabe bei Ausgleichsrechnung/Gutschrift? (J/N)	N 06
Belegdruck		
Belegerfassung: Belegkopf		
Belegerfassung: Positionen		
Belegerfassung: Rechnungen		
Datenstruktur-Festlegung		
Diverses		
E-Mail-Versand		
PDF-Datei-Erstellung		
Schnittstellen		
Tourenplanung		
Web-Modul		

- Bei Ausgleichrechnung an Kunde Rechnungsmenge in "Eingang" übernehmen? (J/N)**
 Sollte die bei der Erfassung einer Ausgleichsrechnung an einen Kunden eingegebene Menge in die/der Spalte „Eingang“ übernommen/gebucht werden? Dann geben Sie hier „J“ ein! Andernfalls wird die Spalte „Ausgang“ gebucht.
- Bei Ausgleichrechnung an Unternehmen Rechnungsmenge in "Ausgang" übernehmen? (J/N)**
 Sollte die bei der Erfassung einer Ausgleichsrechnung an einen Unternehmen eingegebene Menge in die/der Spalte „Ausgang“ übernommen/gebucht werden? Dann geben Sie hier „J“ ein! Andernfalls wird die Spalte „Eingang“ gebucht.
- freie Mengeneingabe (Eingang/Ausgang) bei Ausgleichsrechnung/gutschrift**
 Wollen Sie die Menge für „Eingang“ und „Ausgang“ beim Erfassen einer Rechnung oder Gutschrift frei eingeben, statt sie automatisch aus der Rechnungs- bzw. Gutschriftsmenge abzuleiten? Dann geben Sie hier „J“ ein!

Parameter-Thema „Datenstruktur-Festlegung“

Parameter-Thema:	Parameter	Wert
Abstimmung	Vorzeichen Saldo Lief./Kunde-Konto wenn Eingang > Ausgang (+/-)	23
Auswertungen, Briefe	Vorzeichen Saldo Ladeort-Konto wenn Eingang > Ausgang (+/-)	0
Barcodedruck	Vorzeichen Saldo Unternehmen-Konto wenn Eingang > Ausgang (+/-)	0
Belegdruck	Fahrzeuge der Kontoart n zuordnen. n = 1 oder 3	16
Belegerfassung: Belegkopf	Konto für Einkaufsbuchungen (für Bilanz)	05
Belegerfassung: Positionen	Konto für Verkaufsbuchungen (für Bilanz)	05
Belegerfassung: Rechnungen	Konto für Korrekturbuchungen (für Bilanz)	05
Datenstruktur-Festlegung		
Diverses		
E-Mail-Versand		
PDF-Datei-Erstellung		
Schnittstellen		
Tourenplanung		
Web-Modul		

- Vorzeichen Saldo Kunde-Konto wenn Eingang > Ausgang (+/-)**
 Welches Vorzeichen soll der Monatssaldo für ein Kunden-Konto ausweisen, wenn die Summe bei „Eingang“ größer ist, als die Summe bei „Ausgang“? Geben „+“ oder „-“ ein.
- Vorzeichen Saldo Lager-Konto wenn Eingang > Ausgang (+/-)**
 Welches Vorzeichen soll der Monatssaldo für ein Lager-Konto ausweisen, wenn die Summe bei „Eingang“ größer ist, als die Summe bei „Ausgang“? Geben „+“ oder „-“ ein.
- Vorzeichen Saldo Unternehmen-Konto wenn Eingang > Ausgang (+/-)**
 Welches Vorzeichen soll der Monatssaldo für ein Unternehmen-Konto ausweisen, wenn die Summe bei „Eingang“ größer ist, als die Summe bei „Ausgang“? Geben „+“ oder „-“ ein.
- Fahrzeuge der Kontoart n zuordnen. n = 1 oder 3**
 Im Standard werden Fahrzeuge der dritten Kontenart („Unternehmen“ bzw. „Firma“) zugeordnet („3“). Wahlweise kann diese Grundeinstellung geändert werden (Eingabe „1“), so dass die Fahrzeuge der ersten Kontenart („Kunde“ bzw. „Lieferant“) zugeordnet und dort gespeichert werden. Fahrzeug-spezifische Kontoauswertungen können nur bei der Kontenart durchgeführt werden, die hier festgelegt wurde.
- Konto-Id für Einkaufsbuchungen**
 Für Spezial-Funktion "Bilanz".
- Konto-Id für Verkaufsbuchungen**
 Für Spezial-Funktion "Bilanz".
- Konto-Id für Korrekturbuchungen**
 Für Spezial-Funktion "Bilanz".

Parameter-Thema „Diverses“

Parameter-Thema:	Parameter	Wert
Abstimmung	bei Programmstart sofort die Belegerfassungsmaske anzeigen? (J/N)	N 18
Auswertungen, Briefe	Eingabeformat für Datumsfelder, z.B.: "00.00.00;0;_" zwecks Eingabe Datum 6stellg ohne Tren	0
Barcodedruck	Währungskürzel	€ 0
Belegdruck	Menüpunkte für Frachtkostenerfassung und -auswertung anzeigen? (J/N)	N 07
Belegerfassung: Belegkopf	Menüpunkt für Import externer Belegnummern anzeigen und importierte Nummern verwer	N 0
Belegerfassung: Positionen	Menüpunkt für Tagessendungs-Auswertung anzeigen? (J/N)	J 0
Belegerfassung: Rechnungen	Menüpunkt für Mietrechnungs-Erfassung anzeigen? (J/N)	J 0
Datenstruktur-Festlegung	Menüpunkt für Tagesbestands-Auswertung anzeigen? (J/N)	J 0
Diverses	Anmeldung jedes Benutzers protokollieren? (J/N)	J 0
E-Mail-Versand	Erfassung der Sprache im Lief./Kunde-Konto sperren? (J/N)	N 0
PDF-Datei-Erstellung	In Palettenkonto-Stammdaten das Feld "Sprache Kontoauszug" ausblenden? (J/N)	N 0
Schnittstellen	Systemsperr ist gesetzt? (J/N)	N 0
Tourenplanung	Timerintervall für Prüfung der Systemsperr (seconds)	60 0
Web-Modul	Bei Errechnung der Tagesbestände KEINE Zeilen mit abrechenbarem Bestand = 0 erzeugen?	N 0

- **bei Programmstart sofort die Belegerfassungsmaske anzeigen? (J/N)**
Wollen Sie, dass bei Programmstart sofort das Formular zur Erfassung von Lieferbelegen angezeigt wird? Geben „J“ oder „N“ ein.
- **Eingabeformat für Datumsfelder, z.B.: "00.00.00;0;_" zwecks Eingabe Datum 6stellg ohne Trennzeichen**
Wollen Sie, dass sie bei Datumsangaben die trennenden Punkte nicht mit eingeben müssen (aber auch nicht dürfen!), so geben Sie hier das Datumsformat „00.00.00;0;_“ (ohne die Anführungszeichen!) ein und starten Sie PLV anschließend neu.
- **Verwendetes Währungskürzel**
Standard: „€“
- **Menüpunkte für Frachtkostenerfassung und -auswertung anzeigen? (J/N)**
- **Menüpunkte für Import externer Belegnummern anzeigen und importierte Nummern verwenden? (J/N)**
- **Menüpunkte für Tagessendungs-Auswertung anzeigen? (J/N)**
- **Menüpunkte für Mietrechnungs-Erfassung anzeigen? (J/N)**
- **Menüpunkte für Tagesbestands-Auswertung anzeigen? (J/N)**
- **Anmeldung jedes Benutzers protokollieren? (J/N)**
- **Erfassung der Sprache im Kunde-Konto sperren? (J/N)**
- **In Palettenkonto-Stammdaten das Feld "Sprache Kontoauszug" ausblenden? (J/N)**
- **Systemsperr ist gesetzt? (J/N)**
Wenn Sie diesen Parameter auf „J“ setzen, werden alle Benutzer automatisch innerhalb der unten genannten Zeitspanne vom PLV-Programm abgemeldet.
- **Timerintervall für Prüfung der Systemsperr (seconds)**
- **Bei Errechnung der Tagesbestände KEINE Zeilen mit abrechenbarem Bestand = 0 erzeugen? (J/N)**

Parameter-Thema „E-Mail-Versand“

Parameter-Thema:	Parameter	Wert
Abstimmung	Absender-E-Mail-Adresse	info@mustermannkg.de
Auswertungen, Briefe	SMTP-Servername für E-Mail-Versand	smtp.1und1.de
Barcodedruck	SMTP-Server-Port für E-Mail-Versand	25
Belegdruck	Authentifizierung am SMTP-Server erforderlich? (J/N)	J
Belegerfassung: Belegkopf	Mail SSL-verschlüsselt senden? (J/N)	N
Belegerfassung: Positionen	Opportunistische TLS-Verschlüsselung mit STARTTLS? (J/N)	N
Belegerfassung: Rechnungen	NTLM authentication (Secure Password Authentication) verwenden? (J/N)	N
Datenstruktur-Festlegung	Benutzername des Mailkontos für E-Mail-Versand	plv
Diverses	Vorschlag für zusätzlichen Mail-Empfänger (CC) für alle Mails	
E-Mail-Versand	Vorschlag für zusätzlichen Mail-Empfänger (BCC) für alle Mails	
PDF-Datei-Erstellung	Vorschlag für zusätzlichen Mail-Empfänger (CC) für Rechnungs-Mails	
Schnittstellen	Vorschlag für zusätzlichen Mail-Empfänger (BCC) für Rechnungs-Mails	
Tourenplanung	Rechnungs-Mails: Text-Id des Zusatztextes für E-Mail mit Mietrechnung	Rng-Mail-Miete-Text
Web-Modul	Einzelne Mails (Liste/Tabelle) per Outlook versenden? (J/N)	N
	Mailadresse (Empfänger) für Systemnachrichten per Mail	
	Serien-E-Mail: Text-Id des Zusatztextes, der vor dem Kontoauszug im Mail-Text auszugeben	Serien-E-Mail TEXT vorab
	Serien-E-Mail: Überschrift Spalte "Entlastung" für Lief./Kunde-Konto	Entlastung
	Serien-E-Mail: Überschrift Spalte "Belastung" für Lief./Kunde-Konto	Belastung
	Serien-E-Mail: Überschrift Spalte "Belastung" für Ladeort-Konto	Belastung
	Serien-E-Mail: Überschrift Spalte "Entlastung" für Ladeort-Konto	Entlastung
	Serien-E-Mail: Überschrift Spalte "Belastung" für Unternehmen-Konto	Belastung
	Serien-E-Mail: Überschrift Spalte "Entlastung" für Unternehmen-Konto	Entlastung
	Serien-E-Mail: Überschrift Spalte "nicht tauschfähig" (Keine Eingabe -> Spalte entfällt)	n.t.f.
	Format "Mailanhang Brief": 1=Standard, 2=mit Lfd.Saldo	2
	E-Mail mit Lademittelbeleg sofort (ohne Rückfrage) versenden? (J/N)	N

- **Absender E-Mail-Adresse**
Für den Mailversand aus PLV heraus muss hier Ihre Absender-Mailadresse hinterlegt werden.
- **SMTP-Servername für E-Mail-Versand**
Hier ist der Name des SMTP-Servers für den Mailversand zu hinterlegen.
- **SMTP-Server-Port für E-Mail-Versand**
Hier ist der Port des SMTP-Servers für den Mailversand zu hinterlegen.
- **Authentifizierung am SMTP-Server erforderlich? (J/N)**
Üblicherweise erfolgt beim Mail-Versand über einen SMTP-Server eine Anmeldung am Server mit Benutzername und Kennwort für das Mailkonto. Falls das bei Ihrem Server nicht der Fall ist, geben Sie hier „N“ ein.
- **Mail SSL-verschlüsselt senden? (J/N)**
- **Opportunistische TLS-Verschlüsselung mit STARTTLS? (J/N)**
- **NTLM authentication (Secure Password Authentication) verwenden? (J/N)**
- **Benutzername des Mailkontos für E-Mail-Versand**
Hier muss der Benutzername des Absenders für den SMTP-Zugriff auf den Mailserver hinterlegt werden (E-Mailkonto).
- **Vorschlag für zusätzlichen Mail-Empfänger (CC) für alle Mails**
Wird beim Erstellen neuer E-Mails im Feld „CC“ gespeichert
- **Vorschlag für zusätzlichen Mail-Empfänger (BCC) für alle Mails**
Wird beim Erstellen neuer E-Mails im Feld „BCC“ gespeichert.
Hier können Sie z.B. auch Ihre eigene Mailadresse hinterlegen, um sich die Mails zur Kontrolle und Archivierung zusätzlich selbst zuzusenden.

- **Einzelne Mails (Liste/Tabelle) per Outlook versenden? (J/N)**
Wenn Sie hier „J“ hinterlegen wird bei der Erstellung einzelner Mails (nicht bei Serien-E-Mails!) Ihr aktuelles Mailclient-Programm (z.B. Outlook) gestartet und die Mail zwecks Versand an dieses Programm übergeben.
Andernfalls wird das PLV-interne Mailsystem verwendet.
- **Mailadresse (Empfänger) für Systemnachrichten per Mail**
Adresse des Administrators, der über besondere Ereignisse automatisch informiert werden soll, z.B. wenn beim automatisierten Dateimport keine Datei gefunden wurde.
- **Serien-E-Mail: Überschrift Spalte "Entlastung" für Kunde-Konto**
Für **Serien-E-Mails**, die den Kontoauszug für die erste Kontenart (meist „Kunde“) als **reinen Text** enthalten, können Sie hier die Überschrift für die erste Mengen-Spalte festlegen. Standarwert ist der Text „Entlastung“
- **Serien-E-Mail: Überschrift Spalte "Belastung" für Kunde-Konto**
Für **Serien-E-Mails**, die den Kontoauszug für die erste Kontenart (meist „Kunde“) als **reinen Text** enthalten, können Sie hier die Überschrift für die zweite Mengen-Spalte festlegen. Standarwert ist der Text „Belastung“
- **Serien-E-Mail: Überschrift Spalte "Belastung" für Lager-Konto**
Für **Serien-E-Mails**, die den Kontoauszug für die zweite Kontenart (meist „Lager“ oder „Filiale“) als **reinen Text** enthalten, können Sie hier die Überschrift für die erste Mengen-Spalte festlegen. Standarwert ist der Text „Belastung“
- **Serien-E-Mail: Überschrift Spalte "Entlastung" für Lager-Konto**
Für **Serien-E-Mails**, die den Kontoauszug für die zweite Kontenart (meist „Lager“ oder „Filiale“) als **reinen Text** enthalten, können Sie hier die Überschrift für die zweite Mengen-Spalte festlegen. Standarwert ist der Text „Entlastung“
- **Serien-E-Mail: Überschrift Spalte "Belastung" für Unternehmen-Konto**
Für **Serien-E-Mails**, die den Kontoauszug für die dritte Kontenart (meist „Unternehmen“ oder „Firma“) als **reinen Text** enthalten, können Sie hier die Überschrift für die erste Mengen-Spalte festlegen. Standarwert ist der Text „Belastung“
- **Serien-E-Mail: Überschrift Spalte "Entlastung" für Unternehmen-Konto**
Für **Serien-E-Mails**, die den Kontoauszug für die dritte Kontenart (meist „Unternehmen“ oder „Firma“) als **reinen Text** enthalten, können Sie hier die Überschrift für die zweite Mengen-Spalte festlegen. Standarwert ist der Text „Entlastung“
- **Serien-E-Mail: Überschrift Spalte "nicht tauschfähig" (Keine Eingabe -> Spalte entfällt)**
Für **Serien-E-Mails**, die den Kontoauszug als **reinen Text** enthalten, können Sie hier die Überschrift für die Mengen-Spalte „nicht tauschfähige“ oder „defekte“ Lademittel festlegen. Standarwert ist der Text „n.t.f.“. Wenn Sie hier keine Überschrift eingeben, wird die Spalte nicht mit ausgegeben.
- **Format "Mailanhang Brief": 1=Standard., 2=mit Lfd.Saldo**
- **E-Mail mit Lademittelbeleg sofort (ohne Rückfrage) versenden? (J/N)**

- **Password des Mailkonto für E-Mail-Versand**

Hier muss das Kennwort des Absenders für den SMTP-Zugriff auf den Mailserver hinterlegt werden (E-Mailkonto).

Parameter-Thema „PDF-Datei-Erstellung“

Parameter-Thema:	Parameter	Wert
Abstimmung	PDF-Erstellung mit DLLs dynapdf.dll und StrStorage.dll (nur bis Access 2002)? (J/N)	J 0
Auswertungen, Briefe	Verzeichnis zum Speichern der PDF-Dateien für E-Mail-Versand	C:\Programme\PLV 27
Barcodedruck	Name des Windows-Druckers zur Erstellung von PDF-Dateien (nur bis Access 2002)	25
Belegdruck		
Belegerfassung: Belegkopf		
Belegerfassung: Positionen		
Belegerfassung: Rechnungen		
Datenstruktur-Festlegung		
Diverses		
E-Mail-Versand		
PDF-Datei-Erstellung		
Schnittstellen		
Tourenplanung		
Web-Modul		

- **PDF-Erstellung mit DLLs dynapdf.dll und StrStorage.dll? (J/N)**
Parameter wird in der aktuelle PLV-Version nicht mehr verwendet.
- **Verzeichnis zum Speichern der PDF-Dateien für E-Mail-Versand**
Hier muss der Name des Verzeichnisses hinterlegt werden, in dem die PDF-Dateien zwischengespeichert werden und für den E-Mail-Versand bereitgestellt werden. Das verwendete PDF-Tool muss ggf. so konfiguriert sein, dass es direkt ohne Rückfrage eine Datei in diesem Verzeichnis erzeugt.
- **Name des Windows-Druckers zur Erstellung von PDF-Dateien**
Parameter wird in der aktuelle PLV-Version nicht mehr verwendet.

Parameter-Thema „Schnittstellen“

Parameter-Thema:

Abstimmung
Auswertungen, Briefe
Barcodedruck
Belegdruck
Belegerfassung: Belegkopf
Belegerfassung: Positionen
Belegerfassung: Rechnungen
Datenstruktur-Festlegung
Diverses
E-Mail-Versand
PDF-Datei-Erstellung
Schnittstellen
Tourenplanung
Web-Modul

Parameter	Wert
Schnittstelle Import Belege: Dateiformat (STANDARD,GH,WLC,GEFCO,DEMES,WSL)	STANDARD
Schnittstelle Import Belege: Symbol in Kontold, wenn es das Debit.kto. ist	#
Schnittstelle Import Belege: Nicht importieren, wenn int. Belegnr. vorhanden ist (J/N)	N
Schnittstelle Import Belege: Nicht importieren, wenn ext. Belegnr. vorhanden ist (J/N)	N
Schnittstelle Import Belege: Nicht importieren, wenn ext. Belegnr.2 vorhanden ist (J/N)	N
Schnittstelle Import Belege: Nicht importieren, wenn Konto nicht vorhanden ist (J/N)	N
Schnittstelle Import Belege: Importierte Daten vor der Verarbeitung anzeigen/bearbeiten? (J/)	N
Schnittstelle Import Belege: Bei Import trotz aufgetretener Fehler: Alles importieren (J/N)	J
Schnittstelle Import Belege: Pfad und Dateiname	C:\Programme\PLV\Belege.xls
Schnittstelle Import Belege: Directory für Datei nach Import	C:\
Schnittstelle Import externe Belegnummern: Pfad und Dateiname	
Schnittstelle Import externe Belegnummern: Directory für Datei nach Import	
Schnittstelle Export Belege: Pfad und Dateiname	C:\Programme\PLV\Belege.xls
Schnittstelle Export Rechnungen Pfad und Dateiname	
Schnittstelle Import Konten Pfad und Dateiname	C:\Programme\PLV\Konten.xls
Schnittstelle Export Konten Pfad und Dateiname	C:\Programme\PLV\Konten.xls
Schnittstelle Import Belege Format "GH": Lief./Kunde-Konto für nicht zuordbare Belege	
Schnittstelle Import Belege Format "GH": Ladestelle-Konto	
Schnittstelle Import Belege Format "GH": Spediteur-Konto	
Schnittstelle Import Belege Format "GH": Mindestgewicht je Konto für Mischpalette	50
Schnittstelle Import Belege Format "GH": Konto für Mischpaletten unter Mind.gewicht	
Schnittstelle Import Belege Format "WLC": zu importierende Länder (Aufzählung der Codes)	HU
Schnittstelle Import Belege Format "WLC": Artikelld für Spalte "EuroPal"	EURO
Schnittstelle Import Belege Format "WLC": Artikelld für Spalte "OtherPal"	EW
Schnittstelle Import Belege Format "WLC": zu buchende Firma	
Schnittstelle Import Belege Format "WLC": Kontold für zu buchendes Unternehmen-Konto	
Schnittstelle Import Belege Format "WLC-2": Pfad und Dateiname	
Schnittstelle Import Belege Format "WLC-2": Directory für Datei nach Import	
Schnittstelle Import Belege Format "WLC-2": zu importierende Länder (Aufzählung der Code	
Schnittstelle Import Belege Format "WLC-2": nicht zu importierende SHIP_VIA (Aufzählung d	ATZ
Schnittstelle Import Belege Format "WLC-2": Artikelld für Spalte "EUR"	EURO
Schnittstelle Import Belege Format "WLC-2": Artikelld für Spalte "IND"	IND
Schnittstelle Import Belege Format "WLC-2": Artikelld für Spalte "OTH"	EW
Schnittstelle Import Belege Format "WLC-2": zu buchende Firma	
Schnittstelle Import Belege Format "WLC-2": Kontold für zu buchendes Unternehmen-Kont	
Schnittstelle Import Belege Format "GEFCO": Lief./Kunde-Konto für nicht zuordbare Belege	
Schnittstelle Import Belege Format "DEMES": Datei-Zeichensatz: W=Windows, U=UTF8	U

- **Schnittstelle Import Belege: Dateiformat**

Hier ist normalerweise das Dateiformat „STANDARD“ hinterlegt.

(Dokumentation: Siehe „Belege Importieren“!)

Als spezielles Dateiformat steht „GH“ zur Verfügung: Bei diesem Format enthält die Importdatei einen Datensatz je Verpackungseinheit (Karton auf einer Palette). Die Zuordnung der Konten erfolgt ggf. aufgrund der Einträge im Register „Konto-Ids in Schnittstelle“ in der Kontenverwaltung und der „Länderkürzel-Zuordnung“ im Beleg-Import-Fenster. Paletten mit Kartons für verschiedene Konten (Mischpaletten) werden dem Konto mit dem höchsten zuzuordnenden Gewicht zugeordnet, falls dabei das Mindestgewicht erreicht wird.

- **Schnittstelle Import Belege: Symbol in Kontoid, wenn es das Debit.kto. ist**

Wenn Sie von Ihrem externen ERP-System Daten an PLV übergeben wollen, können Sie statt der PLV-Kontold für das jeweils betroffene Konto auch die Debitorenkontonummer übergeben. Sie müssen dann in der Schnittstellendatei das hier hinterlegte Symbol vor die Kontonummer setzen und in PLV die Kontonummer einpflegen.

- **Schnittstelle Import Belege: Nicht importieren, wenn int. Belegnr. vorhanden ist (J/N)**

Vorschlagswert für das entsprechende Feld (Checkbox) im Formular „Belege importieren“ (siehe dort!).

- **Schnittstelle Import Belege: Nicht importieren, wenn ext. Belegnr. vorhanden ist (J/N)**

Vorschlagswert für das entsprechende Feld (Checkbox) im Formular „Belege importieren“ (siehe dort!).

- **Schnittstelle Import Belege: Nicht importieren, wenn ext. Belegnr.2 vorhanden ist (J/N)**

Vorschlagswert für das entsprechende Feld (Checkbox) im Formular „Belege importieren“ (siehe dort!).

- **Schnittstelle Import Belege: Nicht importieren, wenn Konto nicht vorhanden ist (J/N)**

Vorschlagswert für das entsprechende Feld (Checkbox) im Formular „Belege importieren“ (siehe dort!).

- **Schnittstelle Import Belege: Importierte Daten vor der Verarbeitung anzeigen/bearbeiten? (J/N)**

- **Schnittstelle Import Belege: Bei Import trotz Fehler: Alles importieren (J/N)**

Vor dem Import einer Schnittstellendatei wird diese auf Fehler (Parameter-Bedingungen, Pflichtfelder in Vorgang „#Import“) überprüft. Falls dabei Fehler auftreten kann der Benutzer entscheiden, ob die Datei trotzdem eingelesen wird. Steht dieser Parameter auf „J“, so werden dabei auch die fehlerhaften Datensätze importiert, d.h. unbekannte Konten werden ggf. angelegt etc. Dann gilt das Prinzip: Eine Datei wird entweder komplett eingelesen oder gar nicht. Die fehlerhaften Datensätze müssen anschließend anhand des Import-Protokolles in PLV korrigiert werden.

Steht dieser Parameter auf „N“, so werden nach Bestätigung durch den Benutzer nur die fehlerfreien Datensätze importiert.

- **Schnittstelle Import Belege: Pfad und Dateiname**

Dateiname und vollständiger Pfad. Dieser Parameter wird vom Programm gefüllt, sobald Sie im zugehörigen Fenster einen Dateinamen eingegeben haben.

- **Schnittstelle Import Belege: Directory für Datei nach Import**

Pfad für den Speichertort der Datei nachdem sie verarbeitet wurde.

- **Schnittstelle Import externe Belegnummern: Pfad und Dateiname**

- **Schnittstelle Import externe Belegnummern: Directory für Datei nach Import**

- **Schnittstelle Export Belege: Pfad und Dateiname**

Dateiname und vollständiger Pfad. Dieser Parameter wird vom Programm gefüllt, sobald Sie im zugehörigen Fenster einen Dateinamen eingegeben haben.

- **Schnittstelle Export Rechnungen Pfad und Dateiname**

- **Schnittstelle Import Konten: Pfad und Dateiname**

Dateiname und vollständiger Pfad. Dieser Parameter wird vom Programm gefüllt, sobald Sie im zugehörigen Fenster einen Dateinamen eingegeben haben.

- **Schnittstelle Export Konten: Pfad und Dateiname**

Dateiname und vollständiger Pfad. Dieser Parameter wird vom Programm gefüllt, sobald Sie im zugehörigen Fenster einen Dateinamen eingegeben haben.

- Schnittstelle Import Belege Format "GH": Kunde-Konto für nicht zuordbare Belege
- Schnittstelle Import Belege Format "GH": Ladestelle-Konto
- Schnittstelle Import Belege Format "GH": Spediteur-Konto
- Schnittstelle Import Belege Format "GH": Mindestgewicht je Konto für Mischpalette
- Schnittstelle Import Belege Format "GH": Konto für Mischpalletten unter Mind.gewicht
- Schnittstelle Import Belege Format "WLC": zu importierende Länder (Aufzählung der Codes)
- Schnittstelle Import Belege Format "WLC": ArtikelId für Spalte "EuroPal"
- Schnittstelle Import Belege Format "WLC": ArtikelId für Spalte "OtherPal"
- Schnittstelle Import Belege Format "WLC": Kontold für zu buchendes Unternehmen-Konto
- Schnittstelle Import Belege Format "WLC-2": Pfad und Dateiname
- Schnittstelle Import Belege Format "WLC-2": Directory für Datei nach Import
- Schnittstelle Import Belege Format "WLC-2": zu importierende Länder (Aufzählung der Codes)
- Schnittstelle Import Belege Format "WLC-2": nicht zu importierende SHIP_VIA (Aufzählung der Codes)
- Schnittstelle Import Belege Format "WLC-2": ArtikelId für Spalte "EUR"
- Schnittstelle Import Belege Format "WLC-2": ArtikelId für Spalte "IND"
- Schnittstelle Import Belege Format "WLC-2": ArtikelId für Spalte "OTH"
- Schnittstelle Import Belege Format "WLC-2": zu buchende Firma
- Schnittstelle Import Belege Format "WLC-2": Kontold für zu buchendes Unternehmen-Konto
- Schnittstelle Import Belege Format "GEFCO": Kunde-Konto für nicht zuordbare Belege
- Schnittstelle Import Belege Format "DEMES": Datei-Zeichnsatz: W=Windows, U=UTF8

Parameter-Thema „Tourenplanung“

Parameter-Thema:

Abstimmung
Auswertungen, Briefe
Barcodedruck
Belegdruck
Belegerfassung: Belegkopf
Belegerfassung: Positionen
Belegerfassung: Rechnungen
Datenstruktur-Festlegung
Diverses
E-Mail-Versand
PDF-Datei-Erstellung
Schnittstellen
Tourenplanung
Web-Modul

Parameter	Wert	
Menüpunkte für Speditionen- (Abholer-) Erfassung und Tourenplanung anzeigen (J/N)	N	15
Vorzeichen bei Abholmengen analog Kontensaldo (also negativ)? (J/N)	J	0
Abhol-E-Mail: Text-Id des Zusatztextes, der vor den Abholmengen im Mail-Text auszugeben	Abhol-E-Mail TEXT vorab	0
Abhol-E-Mail: Text-Id des Zusatztextes, der nach den Abholmengen im Mail-Text auszugeben	Abhol-E-Mail TEXT danach	0
Maximal-Anzahl Paletten auf einem Stapel zur Berechnung der notwendigen Etiketten	20	0
Pfad und Dateiname der CSV-Datei für Datenexport an map & guide	C:\PLV\Tourenplanung.CSV	0

- **Menüpunkte für Speditionen- (Abholer-) Erfassung und Tourenplanung anzeigen? (J/N)**

Im Auslieferungszustand sind diese speziellen Menüpunkte ausgeblendet.

Die Funktionen zur Tourenplanung stehen nur in einer Firmenlizenz-Version zur Verfügung und werden in einem gesonderten Handbuch erläutert.

Parameter-Thema „Web-Modul“

Parameter-Thema:	Parameter	Wert
Abstimmung	Eingabe der Windows-Domäne beim Login erforderlich? (J/N)	N 0
Auswertungen, Briefe	Button zum Ändern des PLV-Kennworts in Login-Maske anzeigen? (J/N)	J 0
Barcodedruck	Vorgänge für Web-Modul: Inhalt in DropDown-Feld "Konto": 1=Id+Bezeichnung, 2=Id+Ort	1 0
Belegdruck	Beleg nach Erfassung im Web-Modul sofort als "geprüft" (markieren? (J/N)	J 0
Belegerfassung: Belegkopf	Im Palettschein (Browser-Ausgabe) Unternehmen statt Mandant als Absender drucken? (J/N)	N 0
Belegerfassung: Positionen	Erfassen / Speichern unbekannter Fahrzeuge zulassen? (J/N)	N 0
Belegerfassung: Rechnungen	Vorgänge für Web-Modul: SQL-Statement für DropDown-Felder frei definierbar? (J/N)	N 0
Datenstruktur-Festlegung		
Diverses		
E-Mail-Versand		
PDF-Datei-Erstellung		
Schnittstellen		
Tourenplanung		
Web-Modul		

- Eingabe der Windows-Domäne beim Login erforderlich? (J/N)
- Button zum Ändern des PLV-Kennworts in Login-Maske anzeigen? (J/N)
- Vorgänge für Web-Modul: Inhalt in DropDown-Feld "Konto": 1=Id+Bezeichnung, 2=Id+Ort
- Web-Modul: Beleg nach Erfassung sofort als "geprüft" (markieren? (J/N)
- Im Palettschein (Browser-Ausgabe) Unternehmen statt Mandant als Absender drucken? (J/N)
- Erfassen / Speichern unbekannter Fahrzeuge zulassen? (J/N)
- Vorgänge für Web-Modul: SQL-Statement für DropDown-Felder frei definierbar? (J/N)

Beleg-Layout

Unter dem Register „**Beleg-Layout**“ können Sie in gewissem Rahmen die Seitenaufteilung von Briefen und Belegen verändern:

Alle Änderungen werden beim Verlassen des Fensters gespeichert.

Mandanten-Daten Programmoberfläche spezielle Parameter Saldo-Texte **Beleg-Layout** Sprache

Texte und ihre Positionen für Briefe (Kontoauszüge) und Rechnungen

Kopfzeile Paul Mustermann KG - Internationale Transporte auf Lieferbeleg ☐
auf Rechnung ☒
auf Kontoauszug ☒
linker Abstand 0,5 cm Abstand von oben 1,5 cm

Firmenlogo Breite 3,5 cm Höhe 3,5 cm auf Lieferbeleg ☒
linker Abstand 10,5 cm Abstand von oben 0,5 cm auf Rechnung ☒
auf Kontoauszug ☒

Titel für Lieferbeleg Lademittelbeleg
Titel für Rechnungsbeleg Rechnung
Titel für Gutschriftsbeleg Gutschrift

Anschriftblock
linker Abstand 0,926 cm Abstand von oben 3,704 cm

Fußzeile Handelsregister-Eintrag: HRB 123456, Geschäftsführer: Kurt Müller auf Lieferbeleg ☒
auf Rechnung ☒
auf Kontoauszug ☒
linker Abstand 0,5 cm Abstand von unten 1,5 cm kleine Schrift ☐

Beleg-Layout

Achten Sie darauf, plausible Werte für die Größen und Abstände der Felder einzugeben, andernfalls funktioniert die Ausgabe der zugehörigen Belege nicht.

11.3 Vorgänge für Lieferungserfassung

Menüpunkt: Verwaltung → Vorgänge für Windows-Erfassung

Hier können Vorbelegungen für zu importierende Belege festgelegt werden (siehe „Import Belege“!):

PLV-Mustermann KG

Startseite | **Vorgänge für Lieferungs-Erfassung**

Vorgang-Name (nicht änderbar)..... #import

Bezeichnung für Auswahl des Vorganges... Pflichtfelder bei Belegimport

Hinweise / Erläuterungen / Nutzung..... Alle hier als Pflichtfelder markierten Felder müssen ggf. in einer zu importierenden Datei gefüllt sein (für Schnittstelle Import Belege).

Anzeige-Reihenfolge..... ☐ Der Vorgang mit der niedrigsten Zahl ist der Standardvor

Eingabe möglich Pflichtfeld Standardwert

Vorgaben für den Belegkopf:

Lieferschein.....	☐	☒	
Palettschein.....	☐	☐	
Datum.....	☐	immer	
h.....	☐	☐	
Lief./Kunde.....	☐	☐	
Gegenb.....	☐	☐	
Ladeort.....	☐	☐	
Gegenb.....	☐	☐	
Unternehmen.....	☐	☐	
Gegenb.....	☐	☐	
Fahrzeug.....	☐	☐	
Notiz.....	immer	☐	
Gewicht.....	☐	☐	
Firma/Abt.....	☐	☐	
Lager.....	☐	☐	

Vorgaben für die Belegpositionen:

Artikel.....	immer	immer	
geliefert.....	☐	immer	
ntf.....	☐	immer	
Eingang.....	☐	immer	
Ausgang.....	☐	immer	
Notiz.....	immer	☐	
Gestellnr.....	☐	☐	

Datensatz: 14 1 von 1 Ungefiltert Suchen

Formularansicht

11.4 Vorgänge / Belegarten für Web-Modul

Menüpunkt: Verwaltung → Vorgänge für Web-Erfassung

PLV-Mustermann KG

Benutzer Parameter Texte Nummernkreise Vorgänge für Windows-Erfassung Web-Erfassung Druckaufträge aus Web-Erfassung Logbuch

Benutzer Parameter Logbuch Datenquelle zuordnen Datenbank importieren Daten zusammenfassen Daten löschen Lizenzcode eingeben Verschiedenes

Startseite **Vorgänge für Web-Modul**

Vorgang auswählen Erfassung Standard Standard

Vorgang-Id (nicht änderbar) Erfassung Standard

Bezeichnung im Web-Modul-Menü Standard

Erfassungsmaske - variabel -

Erläuterungen

Anzahl sichtbarer Buchungen im Anzeigebereich 10

Belege nach Erfassung mit Druckservice drucken ☐ Anz. Kopien 2 Belegtyp Standard

Ausgabe erfolgt immer auf Drucker ☐

freigegeben für Benutzer Reihenr. DEMO MR

verfügbare Felder: (Auswahl mit Doppelklick) BelegNr intern BelegNr extern BelegNr extern 2 Firmenld Lagerld Belegdatum Beleguhrzeit Kunde Kunde (Gegenbuchung) Ladestelle Ladestelle (Gegenbuchung) Frachtführer Frachtführer (Gegenbuchung) Fahrzeug Notiz (Belegkopf) Gewicht TextfeldBelegkopf1 TextfeldBelegkopf2 Artikel geliefert nicht tauschfähig Eingang Ausgang

ausgewählte Felder für diesen Vorgang: grün = Erfassungsfelder bei Erfassungsmaske [variabel] Zeile=0 -> Felder untereinander

Feld	Überschrift anzeigen	erfassen	Zeile	Pflichtfeld	DropDown	Defaultwert	Feldbreite
BelegNr extern	☒	☒	1	☐	☐		100 px
Kunde	☒	☒	1	☐	☒		200 px
Artikel	☒	☒	1	☐	☒		100 px
Eingang	☒	☒	1	☐	☐		80 px
Ausgang	☒	☒	1	☐	☐		80 px
Frachtführer	☒	☐	1	☐	☒	Mustermann	200 px
Beleguhrzeit	☒	☒	1	☐	☐		80 px
Belegdatum	☒	☒	1	☐	☐		100 px
Firmenld	☒	☒	1	☐	☒		80 px
BelegNr extern 2	☒	☒	1	☐	☐		100 px

zulässige Artikel: Artikel

zulässige Lieferanten / Kunden: Konto

Alternativ zur Anzeige des Eingabefeldes für den Artikel bzw. das Lademittel können bis zu 5 Spalten mit fester Artikelzuordnung angezeigt werden:

Hier können die Belegarten (Vorgänge) für die Buchungserfassung im Web-Modul (via Intranet oder Internet) sehr flexibel definiert werden. Diese Funktion setzt eine Lizenz für das Web-Modul voraus und ist im Administratoren-Handbuch für das Web-Modul ausführlich beschrieben.

Zur Information:

Die Erfassung von Buchungen und Auswertung von Konten im Web-Modul kann mit jedem gängigen Webbrowser erfolgen.

Voraussetzung für die Nutzung des Web-Moduls ist eine Web-Modul-Lizenz, die zusätzlich zur Firmenlizenz erworben werden kann.

Die Webseite basiert auf ASP.NET und benötigt für die Installation einen Microsoft Information Server (IIS) mit .NET. Als Datenbank muss ein Microsoft SQL Server verwendet werden (mindestens SQL Server 2008 Express). Die Datenbank wird gleichzeitig vom Web-Modul und von der PLV-Windows-Anwendung genutzt, so dass alle im Web-Modul erfassten Buchungen sofort im PLV-Windows-Programm sichtbar sind und dort ausgewertet werden können.

11.5 Web-Modul-Druckaufträge

Menüpunkt: Verwaltung ➤ Druckaufträge aus Web-Erfassung

Hier können alle ausstehenden und bearbeiteten Druckaufträge des Web-Moduls eingesehen werden. Diese Funktion setzt eine Lizenz für das Web-Modul voraus und ist im Administratoren-Handbuch für das Web-Modul beschrieben.

11.6 Benutzerverwaltung

Menüpunkt: Verwaltung → Benutzer

PLV-Mustermann KG

Benutzer suchen:

Benutzer-Id. (Login):

Name:

Eingabe neues Passwort:

Ohne Kennwortabfrage über Windows-Account anmelden ☐ Windows Account

AD-Kennwort verwenden / gegen AD-Kennwort prüfen ☐ (Benutzer-Id muss mit Windows-Benutzername übereinstimmen.)

Benutzerrechte Windows-Modul

Dieser Benutzer darf im Windows-Modul:

Standardwerte	Benutzerrechte Web-Modul	Login-Protokoll
sich anmelden ☒	sehen ☒ ändern ☒	Benutzerrechte für einzelne Stammdaten-Arten haben Priorität vor der den generellen Rechten für "Stammdaten".
Lieferungen erfassen ☒	Lief./Kunde ☒	
Rng./Guts erfassen ☒	Ladeort ☒	
Fracht erfassen ☒	Unternehmen ☒	
Touren planen ☐	Kontengruppen ☒	
Belege prüfen ☒	Länder ☒	
Konten deaktivieren ☒	Spediteur / Abholer ☒	
Konten abstimmen ☒	Artikel ☒	
Bilanz erfassen ☒	Artikelgruppen ☒	
Parameter sehen ☒ ändern ☒	Firma/Abt. ☒	
alles (ist Administrator) ☒	Lager ☒	
Nur Administratoren dürfen:	Abstimmstatus ☒	
- selbst Benutzer anlegen und ändern,	Abstimmturnus ☒	
- die gespeicherten Daten komplett löschen	Mengeneinheiten ☒	
	Steuersätze ☒	
	Zahlungsbedingungen ☒	
	Zusatztexte ☒	

Belege von Firmen bearbeiten auswerten

Belege bearbeiten und auswerten von Unternehmen [alle]

Durch Hinterlegung des **Windows-Accounts** wird der Benutzer bei Programmstart automatisch angemeldet, ohne in PLV nochmals seine Login-Daten eingeben zu müssen.

Das System arbeitet mit einer differenzierten Benutzerverwaltung. Jeder Benutzer muss sich bei Programmstart mit einer **Benutzer-Id** und einem **Passwort** identifizieren. Er hat dann Zugriff auf alle Funktionen, für die er in der Benutzerverwaltung Rechte bekommen hat. Folgende Rechte können im einzelnen vergeben werden: Benutzer darf...

- ...sich an PLV anmelden
- ...Lieferungen erfassen
- ...Rechnungen und Gutschriften erfassen
- ...Frachtkosten erfassen
- ...Touren planen
- ...Belege als „geprüft“ kennzeichnen
- ...Konten deaktivieren
- ...Konten abstimmen
- ...Bilanz erfassen

- ...Parameter einsehen
- ...Parameter ändern
- ...alles, ist Administrator.
- ...Stammdaten einsehen/ändern (detaillierte Steuerung je Stammdaten-Art)

Nur Benutzer, die als „**Administrator**“ gekennzeichnet wurden, können:

- selbst die Benutzerverwaltung aufrufen und Benutzer erfassen
- im Menüpunkt „Daten löschen“ gespeicherte Daten löschen
- eine Datenbank importieren (wobei die aktuelle Datenbank gelöscht wird)

Mandantenfähigkeit (nur bei Vorliegen einer Firmenlizenz):

Bei Bedarf kann jeder Benutzer einer Firma (einem Mandanten) zugeordnet werden (Siehe „Stammdaten - Firmen (Mandanten)“!). Der Benutzer kann dann nur noch Belege für diese Firma erfassen und auswerten. Ein Benutzer, bei dem keine Firma hinterlegt ist, kann die Belege aller Firmen erfassen und auswerten.

Sie können auch festlegen, dass der Benutzer nur Belege eines bestimmten Unternehmen-Kontos bearbeiten und auswerten darf.

Standardwerte:

Benutzerrechte Windows-Modul	Standardwerte	Benutzerrechte Web-Modul	Login-Protokoll
Import Belege: Pfad und Dateiname			
Import Belege: History-Verzeichnis			

Benutzerrechte Web-Modul:

Die Vorgaben und Rechte für das **Web-Modul** sind im zugehörigen Handbuch erläutert.

Login-Protokoll:

Benutzerrechte Windows-Modul	Standardwerte	Benutzerrechte Web-Modul	Login-Protokoll		
Anmeldungen dieses Benutzers aktuell am Windows-Modul angemeldete Benutzer: aktualisieren					
<table border="1"> <tr> <td>MR</td> <td>24.04.2019 21:56:27</td> </tr> </table>				MR	24.04.2019 21:56:27
MR	24.04.2019 21:56:27				

Im Listfeld „Anmeldungen dieses Benutzers“ sehen Sie, wann sich der Benutzer angemeldet hat. Im Listfeld „aktuell am Windows-Modul angemeldete Benutzer“ sehen Sie alle aktuell angemeldeten Benutzer.

11.7 Logbuch einsehen

Menüpunkt: Verwaltung ➞ Logbuch

Mit Hilfe dieser Funktion können bei Bedarf Eingabe- und Programmfehler nachvollzogen werden, aber auch z.B., welche Importdatei wann mit welchem Ergebnis importiert wurde.

11.8 Nummernkreise verwalten

Menüpunkt: Verwaltung ↗ Nummernkreise

Die Vergabe der Belegnummern für Lieferungen, Rechnungen und Frachtkosten-Belege erfolgt normalerweise automatisch getrennt aus verschiedenen Nummernkreisen. Hier können Sie die „zuletzt vergebene Belegnummer“ manuell erhöhen, um z.B. die Rechnungs- / Gutschriftsnummer immer mit der aktuellen Jahreszahl beginnen zu lassen. Achten Sie darauf, keine niedrigere Nummer einzugeben, da sonst Belegnummern doppelt vergeben werden müssten, was nicht möglich ist!

Wenn Sie bei einem Nummernkreis das Kennzeichen „**Nummer manuell vergeben**“ setzen, müssen Sie bei der zugehörigen Belegerfassung für jeden Beleg eine (für die jeweilige Belegart eindeutige) Belegnummer eingeben. Diese muss jedoch nicht fortlaufend sein. So können Sie bei Bedarf z.B. Rechnungsnummern vergeben, die zu einem einheitlichen Nummernkreis anderer verwendeter Fakturierungsprogramme passen.

PLV-Mustermann KG

Startseite Nummernkreise

Id	Bezeichnung	zuletzt automatisch vergebene Nummer	Nummer manuell vergeben
A	Abholung	0	☐ 0
F	Frachtbelege	10	☐ 26.05.2006 14:11:29 (MR)
L	Lieferung	50167	☐ 29.05.2006 16:52:22 (MR)
M	Mails	196	☐ 0
R	Rechnung / Gutschrift	2005017	☐ 20.04.2005 12:18:32 (MR)
T	Tour	0	☐ 0

Formularansicht

11.9 Datenquelle (Datenbank) zuordnen

Menüpunkt: Verwaltung ➤ Datenquelle zuordnen

Alle Daten des Programmes werden in einer Datenbank („Datenquelle“) gespeichert. Zu Zwecken des Programmtests oder für die abwechselnde Bearbeitung verschiedener, völlig getrennter Datenbestände können mehrere Datenbanken (Mandanten) angelegt werden. Mit Hilfe der Funktion „Datenquelle zuordnen“ kann jederzeit zwischen diesen Datenbanken gewechselt werden.

Bei der ersten Installation des Programms oder einer neuen Programmversion ist die Zuordnung der ggf. bereits vorhandenen Datenquelle erforderlich, wenn nicht die Standard-Datenquelle „PLV_DATEN.accdb“ verwendet werden soll. (Siehe Kapitel „Programminstallation“!)

Bitte beachten Sie, dass es nicht möglich ist, eine frühere (ältere) Programmversion mit einer Datenbank zu verbinden, die bereits mit einer neueren Programmversion verwendet wurde!

Als Datenquellen sind folgende **Datenbankformate** geeignet:

- Microsoft Access ab Version 2002 (XP)
- Microsoft SQL Server ab Version 2008

Beim Einsatz von PLV mit einer Arbeitsplatzlizenz ist nur das Datenbankformat „Access“ lizenziert. Für die Nutzung einer SQL Server Datenbank benötigen Sie eine Firmenlizenz. Das Web-Modul kann nur mit einer Microsoft SQL Server Datenbank genutzt werden

Bei Aufruf der Funktion „Datenquelle zuordnen“ wählen Sie zunächst das gewünschte **Datenbank-Format** aus:

Datenquelle zuordnen

aktuelle Datenquelle: D:\Projekte\PLV\PLV_Access2010\PLV_DATEN_Testversion - neu 2.accdb

Bitte geben Sie die Verbindungs-Informationen zu Ihrer Datenbank ein.
Dieser Vorgang ist nur einmalig bei der Installation des Programmes erforderlich.

Datenbank-Format: ☐ Access-MDB ☒ Microsoft-SQL-Server-D

Server: 192.168.100.45\SQL2008R2STD z.B.: "SERVER01\SQLEXPRESS"

Datenbank: PLV Access-Datenbank suchen

DSN: Nur erforderlich, wenn Sie keinen Servernamen angeben.

Owner: dbo Besitzer der Tabellen. Meist "dbo".


Login: sa Datenbank-Benutzername. Beim Einspielen einer neuen Version hier 'sa' eingeben

Passwort: Passwort dauerhaft speichern ☒

Verbindung zur Datenbank herstellen Programm abbrechen

Access-Datenbank nutzen

Um eine Access-Datenbank auszuwählen (Standard) müssen Sie keine Eingaben machen, sondern nur das Datenbank-Format "**Access-MDB**" anklicken und auf den Button „**Access-Datenbank suchen**“ klicken. Es öffnet sich dann der von Windows bekannte Datei-Auswahl-Dialog, mit dem Sie die gewünschte Datenbank öffnen:



Klicken Sie im Anschluss auf den Button „**Verbindung zur Datenbank herstellen**. Nach erfolgreicher Herstellung der Verbindung schließt sich das Fenster „Datenquelle zuordnen“ automatisch.

Da bei erstmaligem Einsatz einer neuen Programmversion die Datenbank ggf. um neuen Tabellen und Felder erweitert wird, darf sie während des Verbindens nicht von einem anderen Anwender geöffnet sein.

SQL Server Datenbank nutzen

Wenn Sie eine Datenbank im SQL Server – Format verwenden wollen, wählen Sie das Format „Microsoft-SQL-Server-DB“

und geben Sie folgende Daten ein:

- **Server-Name** (Befragen Sie hierzu Ihren Systemadministrator!)
z.B.: „DBSERV1\SQLEXPRESS“
- **Datenbank:** Name der Datenbank (Befragen Sie hierzu Ihren Systemadministrator!)
z.B.: „PLV“
- **Owner-Name:** Name des „Besitzers“ (Erzeugers) der Tabellen. Verwenden Sie „dbo“!
- **Login:** Der Name des Datenbankbenutzers (SQL-Server-Account), der mit entsprechenden Rechten ausgestattet sein muss. Dieser Benutzer muss das Standardschema „dbo“ und die Standardsprache „German“ haben!
- **Passwort:** Das Zugangs-Kennwort des Datenbank-Benutzers.

Die hier notwendigen Eingaben können zur Vereinfachung in einer Textdatei (PLV.INI) hinterlegt werden, z.B:

```
{Datenbankformat}
2
{SQLServer}
192.168.100.45\SQL2008R2STD
{Datenbank}
PLV
{Login}
sa
{Passwort}
MeinPasswort
```

Wenn Sie den Haken im Feld „Passwort dauerhaft speichern“ entfernen, müssen sich die Benutzer später beim jedem Start von „PLV“ zusätzlich auch an der Datenbank anmelden.

Klicken Sie im Anschluss auf den Button „**Verbindung zur Datenbank herstellen**“. Dabei werden ggf. neue Tabellen und Felder in Ihrer Datenbank generiert. Nach erfolgreicher Herstellung der Verbindung schließt sich das Fenster „Tabellen externer Datenbanken einbinden“ automatisch.

11.10 Datenbank importieren (Datenbank-Migration)

Menüpunkt: Verwaltung ➤ Datenbank importieren

Mit dieser Funktion wird die aktuelle Datenbank, mit der das Programm verbunden ist, komplett gelöscht und durch den Inhalt einer anderen, wählbaren Datenbank ersetzt. Damit kann z.B. eine SQL Server Datenbank mit Testdaten mit den Echtdaten einer Access-Datenbank überschrieben werden und somit eine Migration von Access zu SQL Server durchgeführt werden:

Tabellen externer Datenbanken importieren

Bitte geben Sie die Verbindungs-Informationen zu Ihrer Datenbank ein.
Alle Daten in der aktuellen Datenbank werden gelöscht und die gewählte Datenbank wird vollständig importiert.

Datenbank-Format: ☒ Access-MDB ☐ Microsoft-SQL-Server-DB

Server: Nicht erforderlich, falls Sie eine ODBC-Datenquelle (DSN) verwenden.

Datenbank: [Access-Datenbank suchen](#)

DSN:

Owner: Besitzer der Tabellen. Meist "dbo".

Login: Datenbank-Benutzername

Passwort: ☒ Passwort dauerhaft speichern

[Daten dieser Datenbank importieren](#) [Programm abbrechen](#)

Die erforderlichen Eingaben entsprechen der Funktion „Datenquelle zuordnen“ (siehe oben!).

Wichtig ist, dass vor der Anwendung dieser Funktion beide Datenbanken die gleiche (aktuelle) Datenbankstruktur haben. Das PLV-Programm muss also zuvor in derselben aktuellen Version mit beiden Datenbanken verbunden gewesen sein.

11.11 Daten zusammenfassen (Konsolidieren)

Menüpunkt: Verwaltung → Daten zusammenfassen

Mit dieser Funktion können gespeicherte Lieferbelege (zurückliegender Jahre oder Monate) zu Salden zusammengefasst werden um die Datenbank zu verkleinern bzw. deren Performance nach der Erfassung von sehr vielen Belegen wieder zu verbessern. Sie kann ausschließlich von einem Administrator durchgeführt werden:

PLV-Mustermann KG

Menü: Datei, Verarbeitung, Auswertungen, Stammdaten, Verwaltung, System, Hilfe, Bearbeiten, Erstellen, Externe Daten, Datenbanktools, Add-Ins

Werkzeuge: Benutzer, Parameter, Texte, Nummernkreise, Vorgänge für Windows-Erfassung, Vorgänge für Web-Erfassung, Druckaufträge aus Web-Erfassung, Logbuch, Datenquelle zuordnen, Datenbank importieren, Daten zusammenfassen, Daten löschen, Lizenzcode eingeben

Startseite: Daten zusammenfassen

Aktuelle Datenquelle:
D:\Projekte\PLV\PLV_Access2010\PLV_DATEN_Testversion - neu 2.accdb

Diese Funktion dient dazu, alte Liefer-Belege zusammenzufassen (Monats- oder Jahresabschluss). Für jede in den betroffenen Belegen gefundene Kombination aus Konten und Artikeln wird ein Saldo-Beleg mit der Summe der Buchungen als Anfangssaldo für zukünftige Auswertungen erzeugt. Anschließend werden die zusammengefaßten Belege unwiderrbringlich gelöscht. Rechnungen werden nicht zusammengefaßt / gelöscht.

Für die einwandfreie Funktion von PLV ist es NICHT erforderlich, Belege zusammenzufassen. Dies hat lediglich Auswirkungen auf die Übersichtlichkeit und die Performance der Datenbank.

Bitte führen Sie vor der Nutzung dieser Funktion eine Datensicherung durch!

beim Erzeugen der Salden-Belege auch nach Fahrzeugen differenzieren ☒
Wenn Sie nicht nach Fahrzeugen differenzieren, werden weniger Belege erzeugt. Sie können anschließend jedoch keine Fahrzeug-spezifischen Auswertungen mit den Anfangssalden einzelner Fahrzeuge erstellen.

nur vollständig abgestimmte Belege / Buchungen zusammenfassen..... ☒

Daten zusammenfassen bis einschließlich: 16.03.2018

Belege bis zu diesem Datum: 15
Anzahl Kombinationen (Saldo-Belege): 10 = 66,7%
(Diese Werte sind eine Schätzung und berücksichtigen nicht, ob Belege abgestimmt)

Texte für Salden-Belege:
Lieferschein: Abschluss
Notiz:

Belege zusammenfassen


Formularansicht

Beachten Sie unbedingt die Hinweise im Erfassungsfenster!

11.12 Daten löschen

Menüpunkt: Verwaltung ➤ Daten löschen

Mit dieser Funktion werden gespeicherte Daten unwiederbringlich gelöscht. Sie kann ausschließlich von einem Administrator durchgeführt werden:



Zweck ist entweder

- Löschen der mitgelieferten **Testdaten**, nachdem Sie sich mit dem Programm vertraut gemacht haben und nun mit Ihren eigenen Daten richtig loslegen wollen
- Erzeugen einer leeren Datenbank als alternative Datenquelle, nachdem Sie die Originaldatei „PLV_DATEN.mdb“ oder „PLV_DATEN.accdb“ kopiert und umbenannt und die neue Datei als Datenquelle verbunden haben.
- Löschen aller Belege, wenn Sie mit der Erfassung der aktuellen Salden neu beginnen wollen.

11.13 Programmänderungen einsehen

Menüpunkt: Hilfe ➞ Programmänderungs-Historie


Alle durchgeführten Programmänderungen und Erweiterungen werden vom Softwarehersteller in einer gesonderten Tabelle dokumentiert, und sind so für Sie detailliert nachvollziehbar, insbesondere, wenn Sie eine neue Programmversion installiert haben.

11.14 Lizenzcode eingeben

Menüpunkt: Verwaltung ➤ Lizenzcode eingeben

Hier können Sie einen erworbenen **Firmenlizenzcode** eingeben und damit aus Ihrer Testversion eine Vollversion (Firmenversion) des Programms machen.

Statt der Firmenlizenz können Sie auch eine Arbeitsplatzlizenz erwerben. Dann stecken Sie den zugehörigen Lizenzdongle in die USB-Schnittstelle Ihres PC und machen So aus der PLV-Testversion eine Vollversion. Für Arbeitsplatzlizenzen muss kein Lizenzcode eingegeben werden.



Nach der Eingabe des Lizenzinhabers, des Lizenzcodes im Feld Lizenzcode (Firmenlizenz) und ggf. des Lizenzcodes für das Web-Modul beenden Sie bitte das Programm und starten Sie es erneut. Anschließend können Sie sich als Benutzer „NEU“ mit Kennwort „neu“ anmelden und eigene Benutzer anlegen sowie das Programm in vollem Umfang nutzen.

Der Lizenzcode wird in Ihrer Datenbank gespeichert und gilt firmenweit für alle Arbeitsplätze, die mit dieser Datenbank arbeiten. Bei Installation einer neuen Programmversion muss der Lizenzcode nicht erneut eingegeben werden.

12 Hilfe und Zusatzinformationen

12.1 Benutzerhandbuch

Menüpunkt: Hilfe ➤ Handbuch

Dieser Menüpunkt zeigt dieses Benutzerhandbuch am Bildschirm an, falls auf Ihrem Computer „Acrobat-Reader“ installiert ist. (Das Benutzerhandbuch ist ein Acrobat-Reader-Dokument.)

12.2 Access-Hilfe

Menüpunkt: Hilfe ➤ Access-Hilfe

Dieser Menüpunkt öffnet die Hilfe-Funktion für Access, in der Sie sich z.B. über spezielle Funktionen und Sondertasten informieren können.

12.3 Anwendungs-Info

Menüpunkt: Hilfe ➤ Über PLV

Dieser Menüpunkt öffnet ein Fenster zur Anzeige des „Status“ Ihrer PLV-Version:




Hier können Sie insbesondere sehen, mit welcher Datenquelle (Datenbank) Sie gerade verbunden sind.

12.4 Access-Info

Menüpunkt: Hilfe ➤ Info zu Access

Dieser Menüpunkt öffnet ein Fenster mit Informationen über Ihre Access-Version:



13. Programminstallation

Systemvoraussetzungen

- Eines der Betriebssysteme Windows 7, Windows 10, Windows Server 2008 oder höher
- 1 GByte Hauptspeicher
- ca. 500 MByte freier Speicherplatz auf der Festplatte
- Bildschirmauflösung mindestens 1366 x 768

Installation

Für die Installation der Software benötigen Sie **Administrator-Rechte** auf Ihrem PC!

Programminstallation: Legen Sie die Installations-**CD** in das CD-Laufwerk ein. In der Regel startet dabei automatisch die Installations-Prozedur. Andernfalls starten Sie das Setup-Programm direkt durch Doppelklick auf die Datei „SETUP.EXE“ auf der CD (im Windows-Explorer). Folgen Sie den Hinweisen des Setup-Programmes. Installieren Sie grundsätzlich alle Bestandteile des Systems („Standard-Installation“). Das Programm verwendet eine Access – Runtime - Version, die automatisch mit installiert wird.

Der Treiber für den Lizenz-**Dongle** wird von Windows automatisch installiert, sobald Sie den Dongle einstecken

Wenn Sie über einen gültigen Support-Vertrag verfügen, können Sie persönlichen **Support** mit Remote-Helpdesk-Unterstützung nutzen unter Tel. +49 40 - 677 92 67. Außerdem erhalten Sie ein Kennwort zum Download aktueller Updates von der PLV-Website.

Zugriffsrechte

Sie müssen Betriebssystem-**Administrator-Rechte** besitzen, um PLV **installieren** zu können! Um nach der Installation **mit PLV arbeiten** zu können, benötigen Sie zwar keine Administrator-Rechte; jedoch benötigen Sie **Vollzugriffsrechte** für die Verzeichnisse mit dem PLV-Programm und der Access-Runtime. Z.B:

- C:\PLV
- C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Microsoft Shared\Access Runtime\Office10

Falls Sie **Probleme mit dem Speichern von Daten in PLV** haben und nicht selbst Administrator Ihres Computers sind, lassen Sie sich von Ihrem Administrator diese Rechte einrichten! (Abhängig vom Betriebssystem kann die Access-Runtime auch in einem anderen als dem oben genannten Verzeichnis liegen.)

FAQ - Häufig gestellte Fragen

Fragen und Antworten zu zur Installation und Nutzung von PLV finden Sie im Bereich Service - FAQ unter: www.palettenverwaltung.de

Programmstart

Nach der Installation finden Sie die **Programmgruppe „PLV“** im **Startmenü** (Windows-Start-Button). Dort finden Sie u.a. den Eintrag **„PLV-Programm starten“**.

Datenbank-Datei komprimieren

Durch Erstellen einer Verknüpfung mit dem Verweis (alles in einer Zeile):

```
C:\Programme\Microsoft Office\Office12\MSACCESS.EXE" /Runtime  
"C:\ PLV\PLV_DATEN.mdb /Compact
```

können Sie die Datenbank jederzeit – wenn sie nicht geöffnet ist - komprimieren und reparieren. Wenn Sie die Datenbank in ein anderes Verzeichnis als `C:\PLV\` verschoben oder umbenannt haben, müssen Sie diesen Befehl entsprechend anpassen!

Lizenz

Wenn Sie PLV starten, ohne dass sich ein Lizenz-Dongle an Ihrem PC befindet oder ein Lizenzcode eingegeben wurde, so arbeitet "PLV" als Demoversion mit eingeschränktem Funktionsumfang: Es kann nur eine begrenzte Zahl von Datensätzen angelegt werden (z.B. 100 Lieferbelege).

Sie können die Demoversion in ein Vollversion verwandeln:

Wenn Ihnen ein **Lizenz-Dongle** vorliegt, stecken Sie ihn einfach die parallele bzw. USB-Schnittstelle Ihres PC, bevor Sie die Software starten. Wenn Ihnen ein **Firmenlizenz-Code** vorliegt, geben Sie ihn bitte zusammen mit dem Namen des Lizenzinhabers unter „Verwaltung - Lizenzcode eingeben“ ein und starten Sie PLV neu.

Melden Sie sich dann beim ersten Programmstart als Benutzer "NEU" mit Passwort "neu" an. Nun können Sie den gesamten Funktionsumfang der Software nutzen, insbesondere weitere Benutzer anlegen und den Benutzer „NEU“ sperren.

Einrichtung der Stammdaten

(Diese Ausführungen betreffen nur die **Vollversion** des Programms.)

Wir empfehlen Ihnen folgende Vorgehensweise:

1. Melden Sie sich beim ersten Start als Benutzer „NEU“ mit Passwort „neu“ an.
2. Ändern Sie das Passwortes für Benutzer „NEU“ (Menüpunkt „System – eigenes Passwort ändern“) und merken Sie es sich gut.
3. Legen Sie weitere Benutzer an, insbesondere einen Administrator (Siehe "Benutzerverwaltung").
4. Machen Sie sich anhand der gelieferten Testdaten mit dem Programm vertraut.
5. Löschen Sie die Testdaten mit dem Menüpunkt "Verwaltung - Daten löschen"
6. Erfassen Sie sorgfältig die firmenspezifischen Parameter (Siehe „Parameter-Pflege“). Legen Sie insbesondere die für Sie geeignete Benennung aller wichtigen Felder fest (Branchen-Auswahl und -Anpassung).
7. Stellen Sie die Nummernkreise (Start-Belegnummern) entsprechend Ihren Bedürfnissen ein.
8. Legen Sie mit "Stammdaten - Artikel" alle benötigten Palettentypen, Lademittel oder andere Leergutartikel an.
9. Erfassen Sie die benötigten Konten. Über den Menüpunkt „Konten importieren“ können Sie ggf. bereits vorliegende Daten aus anderen Systemen importieren.
10. Erstellen Sie geeignete Vorlagen (Vorgänge) für Ihre typischen Geschäftsvorfälle.
11. Erfassen Sie die Belege und werten Sie sie aus.
12. Nutzen Sie die effektive Möglichkeit zum Versand von Kontouszügen per individualisierter Serien-E-Mail.
13. Überlegen Sie, ob Sie durch regelmäßigen Datenimport - z.B. aus einem Lagerverwaltungssystem - den Erfassungsaufwand reduzieren können.

Datensicherung

„PLV“ besteht im Wesentlichen aus zwei Dateien, die sich i.d.R. im Verzeichnis „C: \PLV“ befinden:

- Die Datei "**PLV_PROGRAMM.mde**" ist das Programm. Es kann nur mit einer Microsoft Access Runtime- oder Vollversion ausgeführt werden. Das PLV-Programm wird zusammen mit einer kostenlosen, passenden Access - Runtimeversion ausgeliefert.
- Die Datei "**PLV_DATEN.mdb**" enthält die Datenbank mit den erfassten Daten (bei Auslieferung Testdaten). Falls Sie mit mehreren Datenbanken arbeiten möchten, können Sie diese Datei kopieren.

Denken Sie daran, die Datei "PLV_DATEN.mdb" und ggf. weitere Datenbanken täglich zu sichern! Verwenden Sie dazu einen USB-Stick oder eine externe Festplatte, die Sie anschließend an einem sicheren Ort (in einem anderen Gebäude!) lagern. **Während der Datensicherung darf das PLV-Programm nicht geöffnet sein, weil sonst die Datenbankdatei gesperrt ist!**


Wenn Sie eine SQL Server – Datenbank verwenden, nutzen Sie die von dieser Datenbank bereitgestellten Möglichkeiten zur effektiven Datensicherung! SQL Server erlaubt z.B. die Datensicherung im laufenden Betrieb.

Falls Sie das Programm erneut von der CD installieren, achten Sie darauf, dass die Datei "PLV_DATEN.mdb" nicht überschrieben wird! **Machen Sie vor jeder Installation einer neuen PLV-Version eine Sicherung der Programm- und Datenbank-Dateien!**

Arbeiten im Netzwerk

Wenn Sie in einem Netzwerk – also mit mehreren Benutzern gleichzeitig mit denselben Daten – arbeiten möchten, **installieren** Sie PLV **auf jedem PC**. (Auch die Testversion ist netzwerkfähig.) Kopieren Sie dann die Datenbank-Datei "PLV_DATEN.mdb" auf ein Netzwerkverzeichnis, das für alle Benutzer zugänglich ist. Löschen Sie dann die "PLV_DATEN.mdb"-Dateien auf allen Arbeitsstationen, so dass sie nur noch eine Datenbank haben.


Wenn Sie das Programm nun starten, werden Sie nach dem Speicherort und Namen der „**Datenquelle**“ („PLV_DATEN.mdb“) gefragt. Es erscheint ein Fenster „Neue Programmversion“:



Bestätigen Sie die Meldung, indem Sie auf „weiter“ klicken.

(Falls dieses Fenster nicht erscheint, sondern das Programm direkt das Fenster „Anmeldung“ anzeigt (s.u.), melden Sie sich als Benutzer „NEU“ mit Passwort „neu“ an und wählen Sie anschließend im Menü die Funktion „Verwaltung – Datenquelle zuordnen“!)

Anschließend öffnet sich das Fenster „Tabellen externer Datenbanken einbinden“:



Datenquelle zuordnen

aktuelle Datenquelle: D:\Projekte\PLV\PLV_Access2010\PLV_DATEN_Testversion - neu 2.accdb

Bitte geben Sie die Verbindungs-Informationen zu Ihrer Datenbank ein.
Dieser Vorgang ist nur einmalig bei der Installation des Programmes erforderlich.

Datenbank-Format: ☒ Access-MDB ☐ Microsoft-SQL-Server-D

Server: Access-MDB z.B.: "SERVER01\SQLEXPRESS"

Datenbank: **Access-Datenbank suchen**

DSN: Nur erforderlich, wenn Sie keinen Servernamen angeben.

Owner: Besitzer der Tabellen. Meist "dbo".


Login: Datenbank-Benutzername. Beim Einspielen einer neuen Version hier 'sa' eingeben

Passwort: Passwort dauerhaft speichern ☒

Verbindung zur Datenbank herstellen **Programm abbrechen**

Klicken Sie hier auf "Access-MDB" und auf „Access Datenbank suchen“ und wählen Sie in dem darauf folgenden Fenster das Netzwerkverzeichnis und die richtige Datenbank-Datei aus und klicken dann auf die Datei und auf „öffnen“.

Klicken Sie dann auf „Verbindung zur Datenbank herstellen“. Damit haben Sie das Programm „PLV“ mit Ihrer firmeneigenen Datenquelle im Netzwerk verknüpft. Dieser Vorgang muss auf jedem PC einmal durchgeführt werden.



Arbeiten auf einem Terminalserver / Citrix-Server

Auf einem Terminalserver muss eine Access-Runtime oder –Vollversion installiert sein. Das Frontend "PLV_PROGRAMM.mde" kann von allen Anwendern des Terminalservers gemeinsam genutzt werden. Auf einem Terminalserver kann PLV nur mit einem **Firmenlizenz**-Code genutzt werden. Der Einsatz von Lizenz-Dongles ist hier nicht möglich.

Einsatz anderer Datenbanken als Microsoft Access

Wenn Sie SQL Server als Datenbank für PLV nutzen wollen, benötigen Sie die Software „Microsoft SQL Server“ mindestens in der Version „2005“ oder z.B. den kostenlosen **SQL Server 2008 R2 Express**. In diese Datenbank können Sie den vom Softwarehaus gelieferten Datenbank-Dump einlesen ("Restore"). Sie müssen für den Zugriff aus PLV einen **SQL-Server-Benutzer** verwenden, der über alle Rechte für diese Datenbank verfügt. Der Benutzer muss das **Standardschema "dbo"** haben (alle ggf. beim Update neu angelegten Tabellen müssen den dbo als Owner bekommen) und die Standardsprache "German". Er benötigt die Rechte **db_datareader**, **db_datawriter** und **db_owner** für die Datenbank.

Nutzung mehrerer Datenbanken

Sie können die Datei „PLV_DATEN.mdb“ (oder die SQL Server Datenbank) auch kopieren und unter verschiedenen Namen speichern. Damit stehen Ihnen mehrere Datenbanken (also Mandanten mit vollständig unabhängigen Datenbeständen) zur Verfügung, zwischen denen Sie jederzeit mit der Funktion „Datenquelle zuordnen“ wechseln können. Nach dem Kopieren einer Datenbank können Sie die in der Kopie noch enthaltenen – ggf. unerwünschten – Daten mit „Verwaltung – Daten löschen“ entfernen.

Nach dem Zuordnen einer neuen Datenquelle fordert das Programm mit dem Fenster „Anmeldung“ von Ihnen – wie bei jedem Start – einen Benutzernamen und ein Passwort: (Beim ersten Programmstart können Sie sich als Benutzer „NEU“ mit Passwort „neu“ anmelden.)

Wenn Sie als Benutzer „NEU“ angemeldet sind, sollten Sie diesem Benutzer ein neues Passwort geben. Verwenden Sie hierzu den Menüpunkt „System – eigenes Passwort ändern“.

14. Lizenzvertrag

DURCH AUFBRECHEN DES SIEGELS ODER ÖFFNEN DER DIE PROGRAMMEDIENTHALTENDEN VERPACKUNG AUF ANDERE WEISE ERKLÄREN SIE SICH BEREIT, DEN BEDINGUNGEN DIESES LIZENZVERTRAGS FOLGE ZU LEISTEN.

Eigentümer der Software. Sie erkennen an, dass alle in diesem Paket enthaltenen Computerprogramme und die zugehörige Dokumentation (nachfolgend zusammenfassend als „Software“ bezeichnet) ausschließliches Eigentum von RIEDEL GmbH und/oder dessen Lizenzgebern ist (sind). Die Software fällt unter den Schutz der Urheberrechtsschutzgesetze und anderer, geistiges Eigentum betreffende Gesetze der Bundesrepublik Deutschland und der internationalen Urheberrechtsschutzverträge. Sie erklären sich damit einverstanden, dass der von Ihnen bezahlte Preis für die Software eine Lizenzgebühr ist, die Ihnen ausschließlich die in diesem Lizenzvertrag festgelegten Rechte zuweist.

Lizenz. RIEDEL GmbH verleiht Ihnen - und Sie akzeptieren dies - eine beschränkte, nicht ausschließliche Lizenz zur Verwendung der Software ausschließlich in maschinenlesbarem Objektcode. Sie erklären sich einverstanden, die Software ausschließlich diesem Lizenzvertrag entsprechend zu verwenden. Der Lizenzvertrag überträgt Ihnen keine Eigentumsansprüche bzw. andere Anteile an der Software.

Lizenzumfang. Bei der vorliegenden Lizenz handelt es sich um eine Einzelbenutzerlizenz für den Einsatz auf einem einzelnen Rechner. Für die Verwendung der Software in einem Netzwerk muss jeweils für jeden Arbeitsplatz eine weitere gültige Lizenz erworben werden. Wenn Sie zusätzliche Lizenzen erwerben möchten, nehmen Sie bitte Kontakt mit RIEDEL GmbH auf.
Sie sind nicht befugt, die Software zu kopieren, zu ändern bzw. zu modifizieren oder die Software zu übersetzen zu entkompilieren, zu entassemblieren oder auf andere Weise zu versuchen, dem Code dieser Software auf die Spur zu kommen. Sie sind nicht befugt, die Software oder Kopien der Software zu irgendwelchen Zwecken an andere Benutzer zu verleihen, zu vermieten, zu leasen oder unterzulizensieren. Sie erklären sich bereit, die Software in angemessener Weise vor unbefugter Verwendung, Modifizierung, Vervielfältigung, Verteilung und Veröffentlichung zu schützen. Für Verwendungen und Kopien der Software, die in vorliegendem Lizenzvertrag nicht ausdrücklich erwähnt werden, besteht keine Befugnis. RIEDEL GmbH behält sich alle Rechte vor, die Ihnen nicht ausdrücklich zugesprochen wurden.

Laufzeit. Die Lizenz ist ab dem Kaufdatum gültig. Sie ist solange gültig, bis sie annulliert wird. Sie können die Lizenz jederzeit annullieren, indem Sie die Software von Ihrem Rechner entfernen und die Original-Software mitsamt allen Kopien vernichten. Die Lizenz wird automatisch annulliert, wenn Sie die in diesem Lizenzvertrag enthaltenen Bedingungen nicht einhalten. Wenn die Lizenz aus irgendeinem Grunde annulliert wird, erklären Sie sich damit einverstanden, die Software von Ihrem Rechner zu entfernen und die Original-Software mitsamt allen Kopien und der zugehörigen Dokumentation entweder zu vernichten oder diese an RIEDEL GmbH zurückzugeben.

Abtretbarkeit. Sie sind berechtigt, Ihre Lizenz der Software an eine andere Partei abzutreten, indem Sie die Original-Programmedien, den Lizenz-Dongle und die gesamte Dokumentation, einschließlich des Originals des vorliegenden Lizenzvertrags, an diese übertragen. Die andere Partei muss hierbei diesen Lizenzbedingungen zustimmen. Alle anderen Kopien der Software müssen gelöscht bzw. vernichtet werden. Jegliche Abtretung der Software annulliert Ihre Lizenz und jegliche aus vorliegendem Lizenzvertrag hervorgehenden Rechte. RIEDEL GmbH muss von einer derartigen Abtretung schriftlich benachrichtigt werden.

Eingeschränkte Gewährleistung. RIEDEL GmbH gewährleistet für einen Zeitraum von 90 Tagen nach dem Kaufdatum, dass die physikalischen Programmedien keine Material- bzw. Herstellungsfehler aufweisen. Vorausgesetzt, dass RIEDEL GmbH während der Gewährleistungsfrist über etwaige Material- bzw. Herstellungsfehler unterrichtet wird, ersetzt das Unternehmen die mangelhaften Programmedien, die Dokumentation oder den Anschaffungspreis. Die Haftung beschränkt sich auf die Ersatzleistung bzw. Rückvergütung und erstreckt sich nicht auf Schadensersatzansprüche anderer Art.
RIEDEL GMBH ÜBERNIMMT AUSDRÜCKLICH KEINE HAFTUNG FÜR ANDERE EXPLIZIT ERWÄHNT E ODER IMPLIZIERTE GEWÄHRLEISTUNGEN - WIE ZUM BEISPIEL DIE HANDELSFÄHIGKEIT ODER NUTZBARKEIT FÜR EINEN BESTIMMTE ZWECK. RIEDEL GMBH

HAFTET - ABGESEHEN VON OBENGENANNTEN BEDINGUNGEN - NICHT FÜR PHYSIKALISCHE PROGRAMMIERUNGEN, DOKUMENTATION ODER COMPUTERPROGRAMM(E), NOCH HAFTET RIEDEL GMBH FÜR DEN BETRIEB DER SOFTWARE IM HINBLICK AUF EINE BESTIMMTE ANWENDUNG, VERWENDUNG ODER EINEN BESTIMMTEN ZWECK.

Beschränkung der Haftung und Schadensbehebung. UNTER KEINEN UMSTÄNDEN HAFTEN RIEDEL GMBH ODER DESSEN LIZENZGEBER FÜR JEDLICHEN ENTGANGENEN GEWINN ODER IRGENDWELCHE ANDEREN WIRTSCHAFTLICHEN FOLGESCHÄDEN, WIE ZUM BEISPIEL SCHÄDEN SPEZIELLER, INZIDENTELLER, KONSEQUENTIELLER, PUNITIVER ODER ANDERER ART - AUCH DANN NICHT, WENN RIEDEL GMBH ODER DESSEN LIZENZGEBER IM VORAUS AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDEN. UNTER KEINEN UMSTÄNDEN WIRD DIE HAFTUNG VON RIEDEL GMBH ODER DESSEN LIZENZGEBER DEN FÜR DIE SOFTWARE GEZAHLTEN PREIS ÜBERSTIEGEN.

RIEDEL GmbH